



GUIDE UTILISATEUR · PRESTASHOP

Websource Account Block pour PrestaShop

Affiche l'accès à l'espace client dans l'en-tête : liens Connexion et Créer un compte pour les visiteurs, menu « Mon compte » avec initiales et prénom pour les clients connectés.

Version : 1.4.0

Prérequis : PrestaShop 1.7.7 à 9.x, PHP 7.1+, thème Websource Prestashop Theme (conseillé)

En ligne : <https://www.websource.fr/documentation/prestashop/accountblock>

Sommaire

À quoi ça sert

Installation

Prise en main en 5 minutes

Réglages

Comment afficher l'espace client ?

Réglages du push menu

Réglages du menu flottant

Liens du menu

Textes (facultatif)

Où s'affiche le bloc ?

Cas d'usage

Questions fréquentes

Dépannage

Désinstallation

À quoi ça sert


Webservice Account Block est le bloc « compte » de l'en-tête.

- **Visiteur** : deux liens, **Connexion** et **Créer un compte**.
- **Client connecté** : un bouton avec ses initiales et son prénom. Un clic ouvre un menu : Mon compte, Mes commandes, Mes adresses, Mes informations, Mes avoirs, Mes bons de réduction, Mes favoris, Déconnexion.

Vous choisissez les liens affichés, leur ordre et leurs textes. Quatre présentations existent : menu déroulant, lien simple, push menu (un volet qui pousse la page) et menu flottant (un bouton rond fixe en bas de l'écran).



En-tête de la boutique de test pour un visiteur : liens « Connexion » et « Créer un compte » à gauche du panier



En-tête pour un client connecté : bouton « CD Camille » et menu déroulant ouvert, de « Mon compte » à « Déconnexion »


Installation

1. Le module est installé et activé avec le thème Webservice. Sinon, ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules**, cliquez sur **Installer un module** et envoyez `webserviceaccountblock.zip`.
2. Le bloc s'affiche tout seul à droite de l'en-tête.
3. Pour le régler : **Modules > Gestionnaire de modules > Webservice Account Block > Configurer**.

Prise en main en 5 minutes

1. Ouvrez l'écran **Configurer**. Le panneau **Aperçu** montre le bloc tel que vos clients le verront, pour un client connecté (exemple « Camille ») et pour un visiteur.
2. Dans **Comment afficher l'espace client ?**, gardez **Menu déroulant** : c'est le plus simple.
3. Dans **Liens du menu**, décochez les liens inutiles et classez les autres avec les flèches.
4. Cliquez sur **Enregistrer**. L'aperçu se met à jour.

5. Ouvrez votre boutique, connectez-vous avec un compte client et cliquez sur le bouton à votre prénom.



Panneau « Aperçu » : le bloc sur ordinateur et sur mobile, pour un client connecté et pour un visiteur

Réglages

Tous les réglages sont sur l'écran **Configurer**. Un seul bouton **Enregistrer** valide l'ensemble. En multiboutique, les réglages sont propres à chaque boutique.

Comment afficher l'espace client ?

Réglage	Rôle
Sur ordinateur	Menu déroulant (actuel), Lien simple, Push menu (un volet qui pousse la page), Menu flottant (bouton rond fixe en bas de l'écran), Aucun (le bloc ne s'affiche pas).

Réglage	Rôle
Sur mobile et tablette	Mêmes choix, pour les petits écrans.
À partir de quelle largeur d'écran est-ce un « mobile » ?	Un écran plus étroit que cette valeur utilise le choix « mobile ». Valeur habituelle : 768 px.
Sur le bouton du client connecté	Afficher le prénom , ou Afficher seulement les initiales (plus discret si l'en-tête est chargé).

🗨 Comment afficher l'espace client ?

Choisissez séparément pour les ordinateurs et pour les mobiles. Le plus simple : garder « Menu déroulant ».

Sur ordinateur

Menu déroulant (actuel) ▼

Sur mobile et tablette

Menu déroulant (actuel) ▼

À partir de quelle largeur d'écran est-ce un « mobile » ?

768

px

Un écran plus étroit que cette valeur utilise le choix « mobile ». Valeur habituelle : 768.

Sur le bouton du client connecté ☒ **Afficher le prénom** ☐ **Afficher seulement les initiales** *Plus discret, pratique si l'en-tête est chargé.*

Panneau « Comment afficher l'espace client ? » : mode sur ordinateur, mode sur mobile, largeur de bascule et contenu du bouton

Réglages du push menu

Ce panneau n'apparaît que si le **Push menu** est choisi.

Réglage	Rôle
Le volet s'ouvre	À droite ou À gauche.
Réglage avancé — Partie de la page à pousser	À ne modifier que si la page ne se décale pas correctement. Valeur d'origine : <code>main</code> .

☐ Réglages du push menu

Le volet s'ouvre ☒ À droite ☐ À gauche

Réglage avancé (à ne modifier que si la page ne se décale pas correctement)

Panneau « Réglages du push menu » : côté d'ouverture du volet et réglage avancé replié

Réglages du menu flottant

Ce panneau n'apparaît que si le **Menu flottant** est choisi.

Réglage	Rôle
Position du bouton	En bas à droite ou En bas à gauche.
Qui voit le bouton ?	Seulement les clients connectés , ou Tout le monde (les visiteurs y trouvent « Connexion » et « Créer un compte »).
Marge au-dessus du bas de l'écran	En pixels (0 par défaut, 300 au plus). Augmentez-la si un bandeau de cookies ou un chat recouvre le bouton.

● Réglages du menu flottant

Position du bouton ☒ En bas à droite ☐ En bas à gauche

Qui voit le bouton ? ☒ Seulement les clients connectés ☐ Tout le monde *Les visiteurs y trouvent « Connexion » et « Créer un compte ».*

Marge au-dessus du bas de l'écran

Si un bandeau (cookies, chat) recouvre le bouton, augmentez cette valeur. Par défaut : 0.

Panneau « Réglages du menu flottant » : position, public et marge

Liens du menu

Valable pour le menu déroulant, le push menu et le menu flottant.

Réglage	Rôle
Case à cocher	Affiche ou masque le lien : Mon compte, Mes commandes, Mes adresses, Mes informations, Mes avoirs, Mes bons de réduction, Mes favoris, Déconnexion.
Flèches ↑ ↓	Changent l'ordre.

Un lien indisponible sur votre boutique est masqué automatiquement : **Mes bons de réduction** sans règles panier, **Mes favoris** sans le module de liste d'envies.

Liens du menu

Valable pour le menu déroulant, le push menu et le menu flottant. Cochez les liens à afficher et classez-les avec les flèches. Un lien indisponible sur votre boutique (bons de réduction, favoris) est masqué automatiquement.

☒ Mon compte

↑

↓

☒ Mes commandes

↑

↓

☒ Mes adresses

↑

↓

☒ Mes informations

↑

↓

☒ Mes avoirs

↑

↓

☒ Mes bons de réduction

↑

↓

☒ Mes favoris

↑

↓

☒ Déconnexion

↑

↓

Panneau « Liens du menu » : huit liens à cocher et à classer

Textes (facultatif)

Laissez un champ vide pour garder le texte habituel, indiqué en gris.

Réglage	Rôle
Mon compte, Mes commandes, Mes adresses, Mes informations, Mes avoirs, Mes bons de réduction, Mes favoris, Déconnexion	Texte de chaque lien du menu.
Connexion, Créer un compte	Liens affichés aux visiteurs.
Mon compte (texte lu par les lecteurs d'écran sur le bouton)	Nom accessible du bouton.
Fermer	Bouton de fermeture du volet.

Avec plusieurs langues, un sélecteur de langue permet de saisir chaque texte par langue.

✎ Textes (facultatif)

Laissez vide pour garder le texte habituel, indiqué en gris dans chaque case.

Mon compte

Mon compte

Mes commandes

Mes commandes

Mes adresses

Mes adresses

Mes informations

Mes informations

Mes avoirs

Mes avoirs

Mes bons de réduction

Mes bons de réduction

Mes favoris

Mes favoris

Déconnexion

Déconnexion

Connexion (Lien affiché aux visiteurs)

Connexion

Créer un compte (Lien affiché aux visiteurs)

Créer un compte

Mon compte (Texte lu par les lecteurs d'écran sur le bouton)

Mon compte

Fermer (Bouton de fermeture du volet)

Fermer

Panneau « Textes (facultatif) » : un champ par libellé, le texte habituel en gris

Où s'affiche le bloc ?

Le bloc s'affiche à droite de l'en-tête (emplacement `displayNav2`). Pour le placer ailleurs dans un modèle du thème, le panneau donne le code `{widget name='webserviceaccountblock'}` .

Où s'affiche le bloc ?

Le bloc s'affiche tout seul à droite de l'en-tête (emplacement « `displayNav2` »). Pour le placer ailleurs dans un modèle du thème, utilisez :

```
{widget name='webserviceaccountblock'}
```

Panneau « Où s'affiche le bloc ? » avec le code du widget

Avec le thème Webservice, l'écran **Webservice Builder > En-tête et pied de page > Connexion, compte et panier** permet aussi de déplacer le bloc dans la barre du haut.

Cas d'usage

Un en-tête épuré. Choisissez **Afficher seulement les initiales**.

Un accès direct, sans menu. Choisissez **Lien simple** : le bouton mène à la page « Mon compte ».

Un raccourci toujours visible. Choisissez **Menu flottant** et **Tout le monde**.

Renommer « Mes avoirs ». Dans **Textes (facultatif)**, saisissez par exemple « Mes remboursements ».

Questions fréquentes

Pourquoi « Mes bons de réduction » n'apparaît-il pas ? Le lien est masqué tant que les règles panier ne sont pas actives sur la boutique. C'est le cas de la boutique de test.

Que voit un visiteur ? Les liens **Connexion** et **Créer un compte**, quel que soit le mode (sauf **Aucun**).

Le bloc ralentit-il la page ? Non : seuls les fichiers des modes choisis sont chargés, et un visiteur sans menu flottant ne charge aucun script.

Le menu est-il utilisable au clavier ? Oui : Entrée pour ouvrir, flèches pour parcourir, Échap pour fermer.

Dépannage

Sur téléphone, mes réglages « mobile » ne changent rien. Constaté sur la boutique de test avec le thème Webservice : sous 992 px environ, l'en-tête du thème masque la zone qui contient le bloc et affiche sa propre icône de compte. Le réglage **Sur mobile et tablette** n'a alors pas d'effet visible ; il sert sur un autre thème ou si vous placez le bloc ailleurs avec le widget.

Le bloc n'apparaît pas. Vérifiez que le mode n'est pas **Aucun**, et que le module est greffé sur `displayNav2` (**Apparence > Positions**).

Avec le push menu, un élément fixe de la page se déplace. Le volet pousse la page ; les éléments fixes qu'elle contient peuvent suivre. Changez de mode ou ajustez le **Réglage avancé**.

Un bandeau recouvre le bouton flottant. Augmentez la **Marge au-dessus du bas de l'écran**.

Désinstallation

1. Ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules**.
2. Sur **Webservice Account Block**, cliquez sur **Désinstaller**.

Les réglages du module sont supprimés. Les comptes de vos clients ne sont pas concernés.