



GUIDE UTILISATEUR · PRESTASHOP

Websource Bandeau pour PrestaShop

Un bandeau d'annonce pleine largeur en haut de la boutique : messages qui défilent, bouton, compte à rebours, fermeture mémorisée, couleurs du thème.

Version : 1.2.0

Prérequis : PrestaShop 1.7.7 à 9.x, PHP 7.1+, thème Websource recommandé (hook displayBanner en haut de l'en-tête)

En ligne : <https://www.websource.fr/documentation/prestashop/bandeau>

Sommaire

À quoi ça sert

Installation

Prise en main en 5 minutes

Réglages

Aperçu en direct

1. Messages

2. Mise en page et couleurs

3. Affichage

4. Animation

5. Compte à rebours

6. Planification et fermeture

Cas d'usage

Questions fréquentes

Dépannage

Désinstallation

À quoi ça sert

Websource Bandeau affiche un message tout en haut de votre boutique : livraison offerte, promotion, information pratique.

- Jusqu'à **5 messages**, avec du gras, une icône ou une image, un lien et un bouton.
- **Défilement** au choix : fondu, glissement vertical, défilement continu, ou tous les messages côte à côte.
- **Compte à rebours** jusqu'à la fin d'une offre.
- **Planification** : date de début et date de fin d'affichage.
- **Fermeture** par le visiteur, mémorisée pendant le nombre de jours de votre choix.
- Six **mises en page** prêtes à l'emploi qui suivent les couleurs de votre thème, ou vos propres couleurs.
- Choix des **pages** et des **appareils** concernés.



Bandeau « Sobre » au-dessus de l'en-tête, avec bouton et croix de fermeture

Installation

1. Dans le back-office, ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules**.
2. Cliquez sur **Installer un module**, choisissez le fichier `websourcebandeau.zip`.
3. Cliquez sur **Configurer**. Après l'installation, le bandeau est éteint : rien ne s'affiche tant que vous ne l'avez pas activé.

Avec le thème Websource, l'emplacement du bandeau est déjà prévu en haut de l'en-tête. Avec un autre thème, demandez à votre intégrateur d'ajouter l'emplacement `displayBanner` au début de l'en-tête.

Prise en main en 5 minutes

1. Ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules**, recherchez « Webservice Bandeau », cliquez sur **Configurer**.
2. Dans **1. Messages**, activez l'interrupteur **Actif** du **Message 1**.
3. Tapez votre **Texte**. Entourez de deux astérisques ce qui doit être en gras : ****Livraison offerte**** dès 60 € d'achat .
4. Choisissez une **Icône** (facultatif).
5. Activez l'interrupteur **Bandeau actif** en haut de la page.
6. Cliquez sur **Enregistrer**. Le message « Réglages enregistrés. » apparaît.
7. Ouvrez votre boutique : le bandeau est en haut de toutes les pages.

Bandeau d'annonce

Un message pleine largeur en haut de votre site : livraison offerte, promotion, information. Les réglages par défaut suivent les couleurs de votre thème ; enregistrez pour publier.

☒ **Bandeau actif**

Enregistrer

Aperçu en direct

OrdinateurMobilePage clairePage sombre

 **Livraison offerte** dès 60 € d'achat (Démo B) **J'en profite**

 Retrait gratuit en magasin à Aix-en-Provence (Démo B)

✓ Texte / fond : 6.7:1 — Contraste conforme (AA)

✓ Bouton : 11.6:1 — Contraste conforme (AA)

L'aperçu utilise les couleurs de repli du thème (bleu / jaune / blanc) ; sur la boutique, les couleurs réelles de votre thème s'appliquent. Le contraste est calculé sur ces valeurs.

Haut de la page de réglages : interrupteur « Bandeau actif », bouton « Enregistrer » et aperçu en direct

Réglages

Tous les réglages sont sur une seule page. Rien n'est publié tant que vous n'avez pas cliqué sur **Enregistrer**.

Aperçu en direct

L'aperçu se met à jour à chaque modification.

1. Messages

1. Messages

Jusqu'à 5 messages. Dans le texte, **deux astérisques** mettent en gras. Un message est affiché dès qu'il est activé et renseigné dans la langue du visiteur (sinon dans la langue par défaut).

1

****Livraison offerte** dès 60 € d'achat (Démo B)**

Actif

Texte

Livraison offerte dès 60 € d'achat (Démo B)

Lien (facultatif)

/index.php?controller=prices-drop

Bouton (texte)

J'en profite

Lien : chemin interne (/...), adresse https://, mailto: ou tel:. Sans texte de bouton, c'est tout le message qui devient cliquable.

☐ Ouvrir le lien dans un nouvel onglet (toujours le cas pour un site externe)

Icône

Aucune





Ou une image (remplace l'icône) : PNG, JPEG, GIF ou WebP, 300 Ko maximum

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

2

Retrait gratuit en magasin à Aix-en-Provence (Démo B)

Actif

Texte

Retrait gratuit en magasin à Aix-en-Provence (Démo B)

Lien (facultatif)

/fr/promotions ou https://...

Bouton (texte)

J'en profite

Lien : chemin interne (/...), adresse https://, mailto: ou tel:. Sans texte de bouton, c'est tout le message qui devient cliquable.

☐ Ouvrir le lien dans un nouvel onglet (toujours le cas pour un site externe)

Icône

Aucune





Ou une image (remplace l'icône) : PNG, JPEG, GIF ou WebP, 300 Ko maximum

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

3

Message 3

Actif

4

Message 4

Actif

5

Message 5

Actif

Section « 1. Messages » avec deux messages actifs

Réglage	Rôle
Actif	Affiche ou masque ce message. Un message actif mais vide n'est pas affiché.
Texte	220 caractères au plus. **deux astérisques** mettent en gras.
Lien (facultatif)	Chemin interne commençant par / , adresse https:// , mailto: ou tel: .
Bouton (texte)	Texte du bouton, par exemple « J'en profite ». Sans texte de bouton, tout le message devient cliquable.
Ouvrir le lien dans un nouvel onglet	Toujours le cas pour un site externe.
Icône	Aucune ou l'une des 19 icônes proposées.

Réglage	Rôle
Ou une image (remplace l'icône)	PNG, JPEG, GIF ou WebP, 300 Ko maximum.

Si votre boutique a plusieurs langues, des boutons de langue apparaissent : texte, lien et bouton se saisissent langue par langue. Un texte manquant reprend la langue par défaut.

2. Mise en page et couleurs

2. Mise en page et couleurs

Mise en page prédéfinie

Sobre

Accent jaune

Dégradé

Promo

Contour

Sombre

Choisir une mise en page recopie ses couleurs dans les champs ci-dessous (vous pouvez ensuite les ajuster).

Suivre les couleurs du thème (recommandé)

Activé : le bandeau prend les couleurs de la mise en page choisie, calculées à partir de la palette du thème (marque, accent...). Si vous changez les couleurs du thème, le bandeau suit. Désactivé : vos couleurs ci-dessous sont utilisées.

Fond

Uni

Arrondi du bouton

999

px

Épaisseur de la bordure basse

0

px

Chaque couleur accepte #rrggbb, #rrggbbaa, rgba(r,g,b,a) ou une couleur du thème. Le curseur règle la transparence.

Fond

token:brand-700

Opacité

100%

Texte

#ffffff

Opacité

100%

Icônes

token:accent-400

Opacité

100%

Bouton : fond

token:accent-400

Opacité

100%

Bouton : texte

token:accent-on

Opacité

100%

Bouton : bordure

#00000000

Opacité

0%

Bordure basse

#00000000

Opacité

0%

Bouton de fermeture

#ffffff

Opacité

100%

Section « 2. Mise en page et couleurs » : six mises en page et option « Suivre les couleurs du thème »

Réglage	Rôle
Mise en page prédéfinie	Sobre, Accent jaune, Dégradé, Promo, Contour, Sombre. Choisir une mise en page recopie ses couleurs dans les champs du dessous.
Suivre les couleurs du thème (recommandé)	Activé : le bandeau prend les couleurs de la mise en page, calculées à partir de la palette du thème. Si vous changez les couleurs du thème, le bandeau suit. Désactivé : vos couleurs sont utilisées.

Désactivez **Suivre les couleurs du thème** pour modifier les champs suivants.

2. Mise en page et couleurs

Mise en page prédéfinie

Sobre

Accent jaune

Dégradé

Promo

Contour

Sombre

Choisir une mise en page recopie ses couleurs dans les champs ci-dessous (vous pouvez ensuite les ajuster).

☐

Suivre les couleurs du thème (recommandé)

Activé : le bandeau prend les couleurs de la mise en page choisie, calculées à partir de la palette du thème (marque, accent...). Si vous changez les couleurs du thème, le bandeau suit. Désactivé : vos couleurs ci-dessous sont utilisées.

Fond

Dégradé (2 couleurs)

Angle du dégradé

90

Arrondi du bouton

999

px

Épaisseur de la bordure basse

0

px

Chaque couleur accepte #rrggbb, #rrggbbaa, rgba(r,g,b,a) ou une couleur du thème. Le curseur règle la transparence.

Fond

token:brand-700

Opacité

100%

Fond (2e couleur du dégradé)

token:brand-500

Opacité

100%

Texte

#ffffff

Opacité

100%

Icônes

token:accent-400

Opacité

100%

Bouton : fond

token:accent-400

Opacité

100%

Bouton : texte

token:accent-on

Opacité

100%

Bouton : bordure

#00000000

Opacité

0%

Bordure basse

#00000000

Opacité

0%

Bouton de fermeture

#ffffff

Opacité

100%

Couleurs personnalisées : fond en dégradé, pastilles de couleurs du thème et curseurs d'opacité

Réglage	Rôle
Fond (liste)	Uni ou Dégradé (2 couleurs) .
Angle du dégradé	Proposé en dégradé, en degrés.
Arrondi du bouton	En pixels. 999 donne un bouton en forme de pastille.
Épaisseur de la bordure basse	En pixels. 0 = pas de bordure.
Fond, Fond (2e couleur du dégradé), Texte, Icônes	Couleurs du bandeau.
Bouton : fond, Bouton : texte, Bouton : bordure	Couleurs du bouton.
Bordure basse, Bouton de fermeture	Couleur du filet sous le bandeau et de la croix.

Réglage	Rôle
Opacité	Curseur de transparence de chaque couleur.
Pastilles	Couleurs de votre thème : un clic les applique.

Chaque couleur accepte `#rrggbb`, `#rrggbbaa`, `rgba(r,g,b,a)` ou une couleur du thème. Une valeur non reconnue est refusée et l'ancienne est conservée.

3. Affichage

3. Affichage

Alignement

Centré

▼

Taille du texte

14

px

Hauteur minimale

40

px

Police

Celle du thème

▼

Graisse

Moyenne

▼

☐

Bandeau fixe (reste visible en haut quand on fait défiler la page)

Une place est réservée au bandeau : il ne masque jamais le menu. Non fixe : il défile avec la page.

Pages concernées

☒ Toutes les pages

☒ Accueil

☒ Catégories

☒ Fiches produit

Appareils

☒ Ordinateur (écran de 768 px et plus)

☒ Mobile (moins de 768 px)

☒ Panier

☒ Autres pages

Section « 3. Affichage »

Réglage	Rôle
Alignement	Centré, À gauche, À droite.
Taille du texte	En pixels.
Hauteur minimale	En pixels.
Police	Celle du thème, Système (sans empattement), Serif, Monospace.
Graisse	Normale, Moyenne, Semi-grasse, Grasse.

Réglage	Rôle
Bandeau fixe (reste visible en haut quand on fait défiler la page)	Une place est réservée au bandeau : il ne masque jamais le menu. Non fixe, il défile avec la page.
Pages concernées	Toutes les pages , ou au choix Accueil , Catégories , Fiches produit , Panier , Autres pages .
Appareils	Ordinateur (écran de 768 px et plus) , Mobile (moins de 768 px) .

4. Animation

4. Animation

Défilement des messages

Fondu (un message à la fois) ▼

Durée d'un message (fondu / glissement)

6 s

Vitesse du défilement continu (1 lent à 10 rapide)

☒ **Mettre en pause au survol et au focus clavier**

Les visiteurs qui ont demandé « réduire les animations » voient tous les messages sans mouvement. Un bouton pause est proposé quand le texte défile.

Section « 4. Animation »

Réglage	Rôle
Défilement des messages	Aucun : tous les messages côte à côte, Fondu (un message à la fois), Glissement vertical, Défilement continu (marquee).
Durée d'un message (fondu / glissement)	En secondes.
Vitesse du défilement continu (1 lent à 10 rapide)	Pour le défilement continu seulement.
Mettre en pause au survol et au focus clavier	Le message s'arrête quand le visiteur le survole.

Un bouton pause est affiché à gauche du bandeau quand le texte défile. Les visiteurs qui ont demandé « réduire les animations » à leur appareil voient tous les messages sans mouvement.

II

Retrait gratuit en magasin à Aix-en-Provence (Démon B)

X

Maison Lumen

Rechercher un produit, une

Rechercher

→ Connexion

Créer un compte

 0 0,00 €

Vêtements

Accessoires

Art

Marques

Le second message, quelques secondes plus tard (défilement « Fondu »)

5. Compte à rebours

5. Compte à rebours

☒

Afficher un compte à rebours (jours, heures, minutes, secondes)

Date et heure de fin (heure de la boutique)

14/10/2026 20:00



Texte devant le compte à rebours

L'offre se termine dans

☒

À l'échéance, masquer tout le bandeau (sinon, seul le compte à rebours disparaît)

Section « 5. Compte à rebours »

Réglage	Rôle
Afficher un compte à rebours (jours, heures, minutes, secondes)	Ajoute le décompte au bandeau.
Date et heure de fin (heure de la boutique)	Échéance du décompte.
Texte devant le compte à rebours	Par exemple « L'offre se termine dans ».
À l'échéance, masquer tout le bandeau	Coché : le bandeau disparaît à l'échéance. Décoché : seul le compte à rebours disparaît.

6. Planification et fermeture

6. Planification et fermeture

Début d'affichage (facultatif)

jj/mm/aaaa --:--

Fin d'affichage (facultatif)

jj/mm/aaaa --:--

☒

Permettre au visiteur de fermer le bandeau

Ne pas le réafficher pendant (0 = jusqu'à la fermeture du navigateur)

7

jours

Mémorisé dans un cookie technique (wsbd_..., sans donnée personnelle). Le bandeau réapparaît dès que son contenu change.

Section « 6. Planification et fermeture »

Réglage	Rôle
Début d'affichage (facultatif)	Le bandeau n'apparaît qu'à partir de cette date.
Fin d'affichage (facultatif)	Le bandeau disparaît après cette date.
Permettre au visiteur de fermer le bandeau	Ajoute une croix à droite.
Ne pas le réafficher pendant (0 = jusqu'à la fermeture du navigateur)	Nombre de jours pendant lesquels le bandeau reste fermé pour ce visiteur.

La fermeture est mémorisée dans un cookie technique (wsbd_... , sans donnée personnelle). Le bandeau réapparaît dès que son contenu change.

Cas d'usage

Annoncer une promotion limitée. Choisissez la mise en page **Promo**, le défilement **Aucun** : tous les messages côte à côte, activez le compte à rebours et indiquez la date de fin.



Mise en page « Promo » : deux messages côte à côte et compte à rebours

Préparer une annonce à l'avance. Renseignez **Début d'affichage** et **Fin d'affichage** : le bandeau s'allume et s'éteint seul.

Un message réservé à la page d'accueil. Dans **Pages concernées**, décochez **Toutes les pages** et cochez **Accueil**.

Sur téléphone. Le texte passe à la ligne et le bouton se place sous le message.



Bandeau sur un téléphone

Questions fréquentes

Combien de messages puis-je afficher ? Cinq au plus.

Puis-je mettre un prix dans le message ? Oui, écrivez-le dans le texte. Le module n'affiche et ne convertit aucun prix lui-même.

Le bandeau fermé par un visiteur revient-il ? Oui, après le nombre de jours réglé, ou dès que vous modifiez son contenu.

En multiboutique, les réglages sont-ils communs ? Chaque boutique a ses réglages. En contexte « toutes les boutiques », l'enregistrement définit la valeur par défaut sans écraser les boutiques qui ont déjà leurs réglages.

Faut-il déclarer le cookie ? C'est un cookie technique sans donnée personnelle. Mentionnez-le dans votre politique de cookies.

Dépannage

Problème	Solution
Le bandeau n'apparaît pas	Vérifiez Bandeau actif , qu'au moins un message est Actif et renseigné, puis les dates de Planification , les Pages concernées et les Appareils .
Il n'apparaît plus dans mon navigateur	Vous l'avez fermé avec la croix. Modifiez un message, ou ouvrez la boutique en navigation privée.
Le bandeau a disparu tout seul	L'échéance du compte à rebours ou la Fin d'affichage est passée.
Rien ne s'affiche avec un autre thème	L'emplacement <code>displayBanner</code> manque dans l'en-tête du thème.
Les couleurs sont grisées	Suivre les couleurs du thème est activé. Désactivez-le pour saisir vos couleurs.
Message « Couleur ... invalide : ancienne valeur conservée. »	La couleur saisie n'a pas un format accepté.
L'envoi d'image est indisponible	Le dossier <code>uploads</code> du module n'est pas inscriptible : contactez votre hébergeur.

Désinstallation

1. Ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules**.
2. En face de « Webservice Bandeau », ouvrez le menu et cliquez sur **Désinstaller**.

La désinstallation supprime les réglages, les messages et les images envoyées. Pour éteindre le bandeau sans rien perdre, désactivez simplement **Bandeau actif**.