



GUIDE UTILISATEUR · PRESTASHOP

Websource Builder pour PrestaShop

Construit vos pages et vos sections en glisser-déposer, avec aperçu en direct : accueil, pages de contenu, fiche produit, en-tête et pied de page.

Version : 1.13.0

Prérequis : PrestaShop 1.7.7 à 9.x, PHP 7.1+, thème Websource Prestashop Theme

En ligne : <https://www.websource.fr/documentation/prestashop/builder>

Sommaire

À quoi ça sert

Installation

Prise en main en 5 minutes

Réglages

Pages et contenus (tableau de bord)

Éditeur (live builder)

Organiser les modules de l'accueil

Pages de contenu (CMS)

En-tête et pied de page

Fiche produit

Cas d'usage

Questions fréquentes

Dépannage

Désinstallation


À quoi ça sert

Websource Builder est l'éditeur visuel du thème Websource. Vous composez une page avec des blocs prêts à l'emploi (bannière, atouts, cartes, questions fréquentes, produits...), vous voyez le résultat tout de suite, puis vous mettez en ligne d'un clic. Aucun code n'est nécessaire.

Le module regroupe cinq outils, accessibles par une barre de navigation commune :

- **Live builder de l'accueil** : l'éditeur de la page d'accueil ;
- **Organiser les modules de l'accueil** : l'ordre des modules dans chaque emplacement de la page ;
- **Pages de contenu (CMS)** : l'édition d'une page de contenu avec les mêmes blocs ;
- **En-tête et pied de page** : le choix d'une variante d'en-tête, de menu mobile et de pied de page ;
- **Fiche produit** : la disposition des fiches produit.

Pages et contenus est le tableau de bord qui liste toutes les pages du site et tous vos contenus. Le lien **Importer / Exporter le thème** ouvre l'écran de Websource Theme Config.



Éditeur du builder : blocs à gauche, aperçu de la page au centre, réglages du bloc « Bannière d'accueil » à droite

Les couleurs, les arrondis et les bordures des blocs suivent les réglages de votre thème (module Websource Theme Config).

Installation

1. Le module est installé et activé avec le thème Websource. Sinon, ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules**, cliquez sur **Installer un module** et envoyez `websourcebuilder.zip`.
2. Ouvrez **Apparence > Websource Builder** dans le menu du back-office.

En multiboutique, choisissez d'abord une boutique : un contenu appartient à une seule boutique.

Prise en main en 5 minutes

Exemple suivi sur la boutique de test : une bannière et trois atouts en haut de la page d'accueil.

1. Ouvrez **Apparence > Webservice Builder**, puis cliquez sur **Pages et contenus**.
2. Cliquez sur **+ Créer un contenu**.
3. Dans la fenêtre **Par quoi voulez-vous commencer ?**, choisissez le modèle **Accueil : bannière + atouts**.
4. Dans **Dernière étape**, saisissez le **Nom du contenu** (visible de vous seul), choisissez **Sur quelle page ?** (Page d'accueil) et **À quel endroit de la page ?** (Tout en haut, sous l'en-tête). Cliquez sur **Créer et ouvrir l'éditeur**.
5. Dans l'aperçu, cliquez sur la bannière. À droite, remplacez **Titre**, **Sous-titre**, **Texte du bouton** et **Lien du bouton**. L'aperçu suit votre saisie.
6. Le brouillon est enregistré tout seul (« Enregistré automatiquement à ... »). Tant que vous n'avez pas publié, vos visiteurs ne voient rien.
7. Cliquez sur **Mettre en ligne**. Le message « Votre contenu est en ligne » s'affiche et l'étiquette passe de **Brouillon** à **En ligne**.

Par quoi voulez-vous commencer ?

Choisissez un modèle : vous pourrez tout modifier ensuite.



Page vide

Je construis tout moi-même.



Accueil : bannière + atouts

Une grande bannière suivie de vos 3 atouts.



Accueil complet : bannière + widgets

Bannière, réassurance, produits, marques et newsletter : réorganisez-les ou ajoutez vos widgets.



Bandeau de promotion

Une ligne d'annonce visible sur tout le site.



Page « À propos »

Présentation, chiffres clés et contact.



Page « Questions fréquentes »

Une FAQ prête pour Google.



Connexion : réassurance

Rassurez vos clients sous le formulaire de connexion.



Page de lancement

Bannière, atouts, avis et appel à l'action.

Fenêtre « Par quoi voulez-vous commencer ? » : huit modèles de départ

Démo A — La papeterie qui donne envie d'écrire

Carnets, affiches et objets de décoration choisis avec soin, expédiés depuis Aix-en-Provence.

[Voir les nouveautés](#)

Livraison rapide

Expédition sous 24 à 48 h.




Paiement sécurisé

Vos données sont protégées.



Service client

Une équipe à votre écoute.



La même page sur un téléphone : la bannière et les atouts s'empilent

Réglages

Pages et contenus (tableau de bord)

Réglage	Rôle
+ Créer un contenu	Ouvre le choix du modèle : Page vide, Accueil : bannière + atouts, Accueil complet : bannière + widgets, Bandeau de promotion, Page « À propos », Page « Questions fréquentes », Connexion : réassurance, Page de lancement.
Modifier la page d'accueil	Boutons Ouvrir le live builder de l'accueil et Organiser les modules de l'accueil .

Réglage	Rôle
Pages du site	Une ligne par page : Page d'accueil, Pages catégories, Fiches produit, Pages de contenu (CMS) et chacune de vos pages, Page de connexion, Page d'inscription, Mot de passe oublié, Mon compte (tableau de bord), Mes commandes, Panier, Page de contact, Page introuvable (404). L'étiquette indique Aucun contenu ou le nombre de contenus.
Construire la page (aperçu en direct)	Ouvre la vue des emplacements de cette page (voir « Organiser les modules »).
Créer avec le builder / Modifier / Ajouter une section	Crée un contenu pour cette page, ou ouvre celui qui existe.
Modifier avec le builder	Sur une page de contenu : ouvre son texte dans le builder.
Voir la page	Ouvre la page sur la boutique.
Tous vos contenus	Une carte par contenu : nom, état (Brouillon ou En ligne), langue, emplacement (« Affiché : ... »), boutons Modifier , Dupliquer , Traduire , Supprimer et un interrupteur pour afficher ou masquer un contenu en ligne.





Tableau de bord « Pages et contenus » : carte de l'accueil et liste des pages du site



Section « Tous vos contenus » : un brouillon et un contenu en ligne avec son interrupteur

Emplacements proposés à la création (« À quel endroit de la page ? ») : Tout en haut, sous l'en-tête (pleine largeur) ; Avant le contenu de la page ; Après le contenu de la page ; Tout en bas, au-dessus du pied de page (pleine largeur) ; Section de l'accueil. Selon la page s'ajoutent : dans la fiche produit sous le bouton d'achat, sous la fiche produit, sous le formulaire de connexion, au-dessus ou sous le formulaire d'inscription, dans les liens du compte client.

Éditeur (live builder)

Barre du haut :

Réglage	Rôle
Mes contenus	Retour au tableau de bord.
Nom du contenu	Modifiable à tout moment.
Brouillon / En ligne	État du contenu.

Réglage	Rôle
Emplacement (par exemple « Page d'accueil · Section de l'accueil »)	Change la page et l'endroit où le contenu s'affiche.
Icônes ordinateur, tablette, mobile	Largeur de l'aperçu.
Précédent / Suivant	Annule ou rétablit la dernière action (aussi Ctrl+Z et Ctrl+Y).
Exporter / Importer	Enregistre la page dans un fichier <code>.json</code> , ou en charge une.
Mettre en ligne	Publie le brouillon.

Colonne de gauche :

Réglage	Rôle
Ajouter	Palette de blocs. Glissez un bloc dans la page, ou cliquez dessus pour l'ajouter à la fin.
Structure	Liste des blocs de la page, dans l'ordre.
Mes sections	Vos sections enregistrées, réutilisables dans n'importe quelle page.

Blocs de la palette :

Famille	Blocs
Sections	Bannière d'accueil, Atouts / réassurance, Cartes avec image, Image et texte, Appel à l'action, Questions fréquentes, Avis clients, Chiffres clés, Bandeau d'annonce, Colonnes. Les widgets des modules Webservice installés s'y ajoutent : Slider, Magasin / horaires, Newsletter, Réassurance.
Texte	Titre, Texte, Bouton, Espace ou séparateur, Contenu de la page.
Médias	Image, Vidéo.
Boutique	Produits, et selon les modules installés : Langue et devise, Marques, Nouveautés, Avis Google.
Avancé	Code HTML libre.

Colonne de droite, après un clic sur un bloc (exemple de la **Bannière d'accueil**) :

Réglage	Rôle
Titre, Sous-titre, Texte du bouton	Textes du bloc.
Lien du bouton	Adresse complète, ou un jeton : <code>{link:home}</code> , <code>{link:contact}</code> , <code>{link:cms:ID}</code> , <code>{link:category:ID}</code> , <code>{link:product:ID}</code> . Le lien s'adapte à la langue et à la boutique du visiteur.

Réglage	Rôle
Image de fond	Choisir une image ou coller son adresse. Facultatif ; une image large (1600 px) convient.
Hauteur	Moyenne ou Grande.
Apparence — Fond	Aucun, Teinte douce, Couleur des cartes, Couleur principale, Sombre.
Apparence — Espace autour	Petit, Moyen, Grand.
Apparence — Largeur	Dans le cadre du site (boxed), Fond pleine largeur contenu centré (wide), Bord à bord (aucune marge).
Apparence — Alignement du texte	Début de ligne ou Centré.
Style avancé	Couleurs, Boutons, Cartes, Bordure, Marges internes, Marges externes, Police. Un champ vide garde le style du thème. Bouton Réinitialiser le style avancé.
Layouts	Mises en forme prêtes, aux couleurs de votre thème. Un clic les applique ; vos textes et images sont conservés.
Dupliquer, + Ajouter une colonne, Enregistrer la section, Exporter, Supprimer	Actions sur le bloc. Les mêmes actions sont dans la petite barre qui apparaît sur le bloc dans l'aperçu, avec la poignée de déplacement et les flèches monter / descendre.

Réglage	Rôle
Texte natif seul	Indique, pour chaque langue, que la page affiche encore son texte PrestaShop d'origine.
Importer le texte et modifier avec le builder	Transforme le texte actuel en bloc Contenu de la page , que vous pouvez modifier, déplacer ou compléter par d'autres blocs. Tant que rien n'est mis en ligne, la page reste telle quelle.


Écran « Construire : Pages de contenu (CMS) » : choix de la page et bouton d'import du texte dans le builder

En-tête et pied de page

Choisissez une variante : l'aperçu s'actualise à droite. **Rien n'est publié avant « Enregistrer le design ».**

Réglage	Rôle
En-tête (ordinateur)	Classique, Centré, Compact, Équilibré, Bandeau de menu, Sombre, Large et aéré, Collant.

Réglage	Rôle
Dimensions de l'en-tête (ordinateur)	Hauteur minimale de l'en-tête (0 à 400 px, 0 = automatique), Marge intérieure haute et Marge intérieure basse (0 à 120 px). Appliquées à partir de 992 px de large.
Langue et devise	Pied de page (par défaut), Barre du haut à gauche, Barre du haut à droite.
Barre de recherche : largeur	Étroite, Moyenne, Large, Pleine largeur.
Barre de recherche : position	À gauche, Centrée, À droite.
Connexion, compte et panier	À droite du logo, ou Dans la barre du haut.
En-tête (mobile)	Icônes à droite du logo, Logo centré, Recherche visible.
Menu (mobile)	Barre en bas (par défaut) ou Bouton Menu en haut.
Pied de page	Sombre classique, Clair, Couleur de marque, Centré, Minimal, Bandeau accent, Deux tons, Fort contraste.
Plein écran, Nouvelle fenêtre, Ordinateur, Tablette, Mobile, Voir le haut, Voir le pied de page	Commandes de l'aperçu.
Enregistrer le design	Publie vos choix.



Écran « En-tête et pied de page » : variantes d'en-tête à gauche, aperçu de la boutique à droite

Fiche produit

Rien n'est publié avant « Enregistrer ».

Réglage	Rôle
Disposition	Classique, Galerie XL, Vitrine, Minimal, Achat toujours visible, Magazine. Le choix remplace les blocs dans leurs zones.
Détails du produit	Selon la disposition, Onglets, Accordéon ou Sections empilées.
Blocs par zone	Quatre zones : En haut (pleine largeur), Galerie, Colonne d'achat, Dessous (pleine largeur). Blocs : Pastilles (nouveau, promo...), Galerie photos, Titre, Prix, Description courte, Achat (déclinaisons, quantité, panier), Réassurance, Détails, Produits liés et avis. Glissez un bloc d'une zone à l'autre ou utilisez ↑ ↓ ; l'œil l'affiche ou le masque.
Style	Style du bloc sélectionné (dans la liste ou dans l'aperçu).

Réglage	Rôle
Précédent, Suivant, Plein écran, Nouvelle fenêtre, Enregistrer	Commandes de l'écran.

Écran « Fiche produit » : six dispositions à gauche, aperçu d'une vraie fiche produit à droite

Cas d'usage

Annoncer une opération sur tout le site. Créez un contenu avec le modèle **Bandeau de promotion**, page **Toutes les pages du site**, puis mettez en ligne. Pour l'arrêter, basculez l'interrupteur de sa carte dans **Tous vos contenus**.

Rassurer sur la page de connexion. Modèle **Connexion : réassurance** : vos atouts s'affichent sous le formulaire de connexion.

Refaire la page « À propos ». Ouvrez **Pages de contenu (CMS)**, choisissez la page, cliquez sur **Importer le texte et modifier avec le builder**, puis ajoutez une section **Chiffres**

clés ou **Image et texte**.

Composer l'accueil avec vos modules. Dans le live builder de l'accueil, glissez les widgets **Nouveautés, Marques, Réassurance** ou **Newsletter** entre vos sections. Quand le widget d'un module est en ligne dans l'accueil, le module n'est plus affiché une seconde fois à son emplacement habituel ; il y revient si vous retirez le widget.

Réutiliser une section. Sur un bloc, cliquez sur **Enregistrer la section**. Elle apparaît dans l'onglet **Mes sections** de toutes vos pages (100 sections au plus par boutique).

Traduire un contenu. Dans **Tous vos contenus, Traduire** crée une copie liée dans une autre langue. Sans traduction publiée, la version de la langue par défaut s'affiche.

Questions fréquentes

Mes visiteurs voient-ils mes essais ? Non. Vous travaillez sur un brouillon enregistré automatiquement. Seul **Mettre en ligne** publie.

Puis-je revenir en arrière ? Oui, avec **Précédent** (60 étapes) tant que l'éditeur est ouvert.

Un contenu peut-il s'afficher dans toutes les langues ? Oui : sa carte indique **Toutes les langues**. Un contenu peut aussi être propre à une langue.

Les prix saisis dans un texte suivent-ils la devise ? Oui si vous écrivez `{price:60}` au lieu de « 60 € ».

Puis-je ajouter du code ? Le bloc **Code HTML libre** accepte du HTML. Pour du CSS, utilisez Websource Page Styles.

L'éditeur fonctionne-t-il sur tablette ? Sous 1024 px, l'aperçu, les blocs et les réglages s'empilent. Le glisser-déposer est pensé pour la souris : au doigt, cliquez sur un bloc de la palette puis utilisez les flèches.

Dépannage

Dans la fenêtre « Dernière étape », je ne vois pas de bouton pour valider. Sur la boutique de test, le bouton **Créer et ouvrir l'éditeur** s'affiche en blanc sur blanc, à droite de **Retour**. Il est bien présent : cliquez juste à droite de **Retour**.

Le panneau « Réglages » est coupé à droite dans l'éditeur. La barre de navigation de l'éditeur demande environ 1 420 px de large. Agrandissez la fenêtre du navigateur ou réduisez le zoom (Ctrl et –).

Mon contenu est « En ligne » mais n'apparaît pas. Vérifiez son emplacement (« Affiché : ... ») et l'interrupteur de sa carte. Vérifiez aussi la langue du contenu.

Un module a disparu de l'accueil. Son widget est sans doute présent dans le contenu en ligne de l'accueil : le builder évite ainsi le doublon. Retirez le widget et remettez en ligne pour

retrouver le module à sa place d'origine.

L'ordre des modules a changé sur le site sans que j'enregistre. C'est le fonctionnement de l'écran **Organiser les modules** : chaque déplacement est appliqué tout de suite. Utilisez **Précédent** pour revenir en arrière.

Une image est refusée. Le poids maximal est de 5 Mo.

L'import d'un fichier .json échoue. Le fichier doit venir d'un export du builder et peser moins de 2 Mo. Le message indique si le format ou certains blocs sont inconnus.

Désinstallation

1. Ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules**.
2. Sur **Websource Builder**, ouvrez le menu de la flèche et cliquez sur **Désinstaller**.

La désinstallation supprime vos contenus et vos sections enregistrées. Exportez-les auparavant (bouton **Exporter** de l'éditeur, ou **Importer / Exporter le thème**). Pour masquer un seul contenu, utilisez plutôt son interrupteur ; pour tout couper temporairement, **désactivez** le module.