



GUIDE UTILISATEUR · PRESTASHOP

# Websource Cart Block pour PrestaShop

Affiche le panier dans l'en-tête (icône, nombre d'articles, montant) et un mini-panier en tiroir, push menu ou menu déroulant, mis à jour sans recharger la page.

**Version :** 1.4.0

**Prérequis :** PrestaShop 1.7.7 à 9.x, PHP 7.1+, thème Websource Prestashop Theme (conseillé)

**En ligne :** <https://www.websource.fr/documentation/prestashop/cartblock>

# Sommaire

À quoi ça sert

---

Installation

---

Prise en main en 5 minutes

---

Réglages

1. Emplacement
  2. Affichage du mini-panier
  3. Textes
- 

Cas d'usage

---

Questions fréquentes

---

Dépannage

---


Désinstallation

---

## À quoi ça sert

Websource Cart Block est le panier de l'en-tête. Il affiche une icône, le nombre d'articles et le montant. Un clic ouvre un mini-panier où le client voit ses produits, change une quantité, retire un article et passe commande, sans quitter la page.

- Le mini-panier s'ouvre tout seul quand un client ajoute un produit.
- Une barre **livraison offerte** indique le montant restant avant la gratuité des frais de port.
- Trois présentations : **tiroir** (glisse par-dessus la page), **push menu** (pousse la page) et **menu déroulant** (ordinateur seulement).



Mini-panier en tiroir sur la boutique de test, juste après l'ajout d'un mug : barre « livraison offerte », produit, quantité, sous-total, boutons « Voir le panier » et « Commander »


En-tête de la boutique : icône du panier, pastille « 1 » et montant

## Installation


1. Le module est installé et activé avec le thème Webservice. Sinon, ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules**, cliquez sur **Installer un module** et envoyez `websourcecartblock.zip`.
2. Si votre thème affiche déjà son propre panier dans l'en-tête, désactivez le module « Panier » d'origine ( `ps_shoppingcart` ).
3. Les réglages d'origine conviennent à la plupart des boutiques. Pour les modifier : **Modules > Gestionnaire de modules > Webservice Cart Block > Configurer**.

## Prise en main en 5 minutes

1. Ouvrez votre boutique et ajoutez un produit au panier : le tiroir **Mon panier** s'ouvre à droite.
2. Cliquez sur **+** pour augmenter la quantité : le sous-total, la barre de livraison offerte et le compteur de l'en-tête se mettent à jour.
3. Cliquez sur la corbeille pour retirer l'article : le tiroir affiche « Votre panier est vide. »
4. Pour afficher la barre **livraison offerte**, définissez un montant dans **Livraison > Préférences** (« Livraison gratuite à partir de »).
5. Pour changer de présentation, ouvrez l'écran **Configurer** du module, section **2. Affichage du mini-panier**, puis **Enregistrer**.



Tiror après le retrait du dernier article : « Votre panier est vide. »



Sur téléphone : le mini-panier occupe toute la largeur de l'écran

## Réglages

Tous les réglages sont sur l'écran **Configurer**, en trois sections. Un seul bouton **Enregistrer**. En multiboutique, les réglages sont propres à chaque boutique.

### 1. Emplacement

| Réglage                 | Rôle                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Où afficher le panier ? | <b>En haut à droite de l'en-tête (recommandé)</b> ou <b>Dans la zone principale de l'en-tête.</b> |

Si votre thème affiche déjà son propre panier à cet endroit, il faut le désactiver.

## Webservice Cart Block

Ce module affiche un panier dans l'en-tête de votre boutique. Les réglages proposés conviennent à la plupart des boutiques : vous pouvez enregistrer tel quel.

### 1. Emplacement

Où afficher le panier ?

En haut à droite de l'en-tête (recommandé)



*Si votre thème affiche déjà son propre panier à cet endroit, il faudra le désactiver (module « Panier » du thème).*

Section « 1. Emplacement » : choix de l'endroit où afficher le panier

## 2. Affichage du mini-panier

| Réglage                                                            | Rôle                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sur ordinateur                                                     | Tiroir (recouvre la page), Push menu (pousse la page) ou Menu déroulant.                                                                                                                                |
| Sur téléphone                                                      | Tiroir (recouvre la page) ou Push menu (pousse la page). Le menu déroulant n'est pas proposé : l'écran est trop petit.                                                                                  |
| Un écran est « téléphone » en dessous de                           | Largeur en pixels. 768 convient à la plupart des boutiques.                                                                                                                                             |
| Push menu : côté d'arrivée                                         | À droite ou À gauche.                                                                                                                                                                                   |
| Réglage avancé (facultatif) —<br>Partie de la page à pousser       | Laissez vide : tout le contenu de la page est poussé. Ne modifiez que si votre thème le demande.                                                                                                        |
| Afficher le montant du panier à côté de l'icône                    | Décochée : seuls l'icône et le nombre d'articles restent.                                                                                                                                               |
| Ouvrir le panier automatiquement quand un client ajoute un produit | Décochée : le client doit cliquer sur l'icône.                                                                                                                                                          |
| Afficher la barre « livraison offerte »                            | Affiche le montant restant avant la livraison gratuite. Sous la case, l'écran rappelle le montant défini dans votre boutique, ou prévient qu'aucun montant n'est défini (la barre reste alors masquée). |

## 2. Affichage du mini-panier


Voici les trois façons d'afficher le panier quand on clique sur l'icône :



Tiroir : le panier glisse par-dessus la page



Push menu : le panier arrive et pousse la page



Menu déroulant : une petite fenêtre sous l'icône

Sur ordinateur

Tiroir (recouvre la page) ▼

Sur téléphone

Tiroir (recouvre la page) ▼

Le menu déroulant n'est pas proposé sur téléphone : l'écran est trop petit.

Un écran est « téléphone » en dessous de

768

px

768 convient à la plupart des boutiques.

Push menu : côté d'arrivée

À droite ▼

Si votre en-tête reste collé en haut de l'écran et se comporte mal avec le push menu, choisissez plutôt « Tiroir ».

Réglage avancé (facultatif)

Partie de la page à pousser

main

Laissez vide : tout le contenu de la page est poussé. Ne modifiez que si votre thème le demande.

☒ Afficher le montant du panier à côté de l'icône

☒ Ouvrir le panier automatiquement quand un client ajoute un produit

☒ Afficher la barre « livraison offerte »

Un montant pour la livraison offerte est défini dans votre boutique : 60,00 €. Il est converti automatiquement dans la devise du panier de chaque client.

Section « 2. Affichage du mini-panier » : schémas des trois modes, choix ordinateur et téléphone, côté du push menu, réglage avancé et trois cases

## 3. Textes

Laissez un champ vide pour garder le texte proposé. Avec plusieurs langues, un texte vide reprend celui de la langue par défaut.

| Réglage                                 | Rôle                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titre du panier                         | Par défaut « Mon panier ».                                                                                                      |
| Panier vide                             | Par défaut « Votre panier est vide. »                                                                                           |
| Bouton « voir le panier »               | Par défaut « Voir le panier ».                                                                                                  |
| Bouton « commander »                    | Par défaut « Commander ».                                                                                                       |
| Livraison offerte : il reste un montant | Phrase où %amount% est remplacé par le montant restant. Par défaut « Plus que %amount% pour profiter de la livraison offerte ». |

| Réglage                           | Rôle                                                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Livraison offerte : seuil atteint | Phrase affichée quand le seuil est dépassé. Par défaut « Bravo, la livraison est offerte ! ». |

### 3. Textes

Laissez vide pour garder le texte proposé. Dans la phrase « livraison offerte », %amount% sera remplacé par le montant restant.

Si un texte est vide pour une langue, celui de la langue par défaut est utilisé, puis le texte proposé.

#### Français (French)

Titre du panier

Mon panier

Panier vide

Votre panier est vide.

Bouton « voir le panier »

Voir le panier

Bouton « commander »

Commander

Livraison offerte : il reste un montant

Plus que %amount% pour profiter de la livraison offerte

Livraison offerte : seuil atteint

Bravo, la livraison est offerte !

Enregistrer

Section « 3. Textes » : six textes par langue et bouton Enregistrer

## Cas d'usage

**Inciter à compléter le panier.** Définissez un seuil de livraison gratuite dans **Livraison > Préférences** et laissez la barre cochée. Sur la boutique de test, avec un seuil de 60 € et un mug dans le panier, la barre annonce « Plus que 45,72 € pour profiter de la livraison offerte ».

**Un mini-panier discret.** Sur ordinateur, choisissez **Menu déroulant** : une petite fenêtre s'ouvre sous l'icône.

**Laisser le client poursuivre ses achats.** Décochez **Ouvrir le panier automatiquement** : seul le compteur change après un ajout.

**Adapter le ton.** Dans **3. Textes**, remplacez « Commander » par « Finaliser ma commande ».

## Questions fréquentes

**Le montant de la barre suit-il la devise du client ?** Oui : le seuil, saisi dans la devise par défaut, est converti dans la devise du panier.

**La barre tient-elle compte de mes règles par transporteur ?** Non. Elle utilise seulement le montant global de **Livraison > Préférences**, pas les gratuités par transporteur ou par zone, ni les bons « livraison gratuite ».

**Le client peut-il fermer le tiroir au clavier ?** Oui, avec Échap. Le focus reste dans le tiroir tant qu'il est ouvert.

**Le mini-panier fonctionne-t-il sur téléphone ?** Oui. Avec le thème Webservice, l'icône du panier de l'en-tête mobile est celle du thème, mais le tiroir s'ouvre bien après un ajout au panier.

## Dépannage

**Après un ajout au panier, l'icône et la pastille du panier disparaissent de l'en-tête.** Constaté sur la boutique de test : après une mise à jour sans rechargement, le bouton affiche seulement « 1 14,28 € ». L'icône et la pastille reviennent au chargement de la page suivante. Le panier lui-même est correct. Ce défaut est signalé à l'éditeur du module.

**La barre « livraison offerte » n'apparaît pas.** Aucun montant n'est défini dans **Livraison > Préférences**, ou la case est décochée.

**Deux paniers s'affichent dans l'en-tête.** Désactivez le module de panier d'origine du thème.

**Avec le push menu, l'en-tête collant se comporte mal.** Choisissez **Tiroir**.

**Le prix affiché dans le mini-panier diffère de celui de la fiche produit.** Le mini-panier reprend les montants du panier PrestaShop (taxes comprises selon vos réglages). Vérifiez l'affichage des prix de vos groupes de clients (**Clients > Groupes**).

## Désinstallation

1. Si vous aviez désactivé le panier d'origine, réactivez-le.
2. Ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules**, puis sur **Webservice Cart Block** cliquez sur **Désinstaller**.

Les réglages du module sont supprimés. Les paniers de vos clients ne sont pas touchés.

---

Documentation Webservice — version en ligne, toujours à jour :  
<https://www.webservice.fr/documentation/prestashop/cartblock>