



GUIDE UTILISATEUR · PRESTASHOP

Websource Locale pour PrestaShop

Affiche un sélecteur de langue et de devise soigné, en un bouton combiné ou en deux sélecteurs, avec drapeaux, version mobile et bannière de suggestion facultative.

Version : 1.1.0

Prérequis : PrestaShop 1.7.7 à 9.x, PHP 7.1+, thème Websource Prestashop Theme

En ligne : <https://www.websource.fr/documentation/prestashop/locale>

Sommaire

À quoi ça sert

Installation

Prise en main en 5 minutes

Réglages

Emplacements

Affichage

Design

Textes (par langue)

Bannière de suggestion

Cas d'usage

Questions fréquentes

Dépannage


Désinstallation

À quoi ça sert

Websource Locale remplace les sélecteurs de langue et de devise d'origine de PrestaShop par un seul bouton clair : drapeau, langue et devise en cours. Un clic ouvre la liste des langues et des devises de votre boutique.

- Chaque langue renvoie vers **la même page** dans cette langue (ou vers l'accueil si la page n'existe pas).
- Sur ordinateur, la liste s'ouvre en menu déroulant ; sur téléphone, dans une fenêtre en bas de l'écran.
- Le sélecteur prend les couleurs et les arrondis de votre thème.
- Une **bannière de suggestion**, désactivée par défaut, peut proposer au visiteur la langue ou la devise de son navigateur.

Le sélecteur ne s'affiche que s'il y a un choix à faire : avec une seule langue et une seule devise, il reste masqué.



Sélecteur ouvert dans la barre du haut de la boutique de test : français et anglais, euro et dollar


Sur cette capture, les sélecteurs d'origine de PrestaShop sont encore actifs et apparaissent aussi au milieu de l'en-tête : voir « Installation », étape 4.

Installation

1. Le module est installé et activé avec le thème Webservice. Sinon, ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules**, cliquez sur **Installer un module** et envoyez `websourcelocale.zip`.
2. Activez au moins deux langues (**International > Localisation > Langues**) ou deux devises (**Devises**).
3. Ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules > Webservice Locale > Configurer**.
4. Si un message indique que `ps_languageselector` ou `ps_currencyselector` sont encore actifs, désactivez ces deux modules dans le gestionnaire de modules pour éviter un affichage en double.

Prise en main en 5 minutes

1. Par défaut, le sélecteur est placé dans la barre du bas du pied de page. Vous n'avez rien à faire.
2. Pour le déplacer en haut du site, ouvrez **Apparence > Webservice Builder > En-tête et pied de page** et choisissez, sous **Langue et devise**, **Barre du haut, à gauche** ou **Barre du haut, à droite**. Cliquez sur **Enregistrer le design**.
3. Ouvrez votre boutique et cliquez sur le bouton : la langue et la devise en cours sont surlignées.
4. Sur téléphone, le même bouton ouvre une fenêtre en bas de l'écran, avec un bouton de fermeture.



Sur téléphone : fenêtre « Langue et devise » ouverte en bas de l'écran

Attention : voir la première entrée de « Dépannage » avant d'utiliser le bouton **Enregistrer** de l'écran **Configurer**.

Réglages

Tous les réglages sont sur l'écran **Configurer**, dans le panneau **Sélecteur de langue et de devise**. Un seul bouton **Enregistrer** valide l'ensemble (message « C'est enregistré : le sélecteur est à jour sur la boutique. »). En multiboutique, les réglages sont enregistrés par boutique.

Emplacements

Trois lignes sont proposées. Chaque ligne comprend, de haut en bas, quatre champs. Laissez une ligne sur **(aucun)** pour l'ignorer.

Réglage	Rôle
Position	(aucun) ; En-tête, barre du haut, côté début (là où se trouvaient les anciens sélecteurs) ; En-tête, barre du haut, côté fin ; En-tête, à côté du logo et de la recherche ; Sous l'en-tête, pleine largeur ; Menu mobile (sous l'en-tête, seulement sur mobile) ; Dans le pied de page ; Juste au-dessus du pied de page ; Tout en bas de la page ; Un autre hook (avancé).
Hook personnalisé (displayXxx)	Nom du hook, seulement avec Un autre hook (avancé) .
Contenu	Selon la disposition choisie, Langue et devise dans un seul bouton, Langue seulement, Devise seulement.
Visibilité	Partout, Ordinateur seulement, Mobile seulement.

Emplacements

Choisissez où s'affiche le sélecteur. Laissez une ligne vide pour l'ignorer.

(aucun)	▼
displayXxx	
Selon la disposition choisie	▼
Partout	▼
(aucun)	▼
displayXxx	
Selon la disposition choisie	▼
Partout	▼
(aucun)	▼
displayXxx	
Selon la disposition choisie	▼
Partout	▼

Bloc « Emplacements » : trois lignes de quatre champs (position, hook, contenu, visibilité)

Affichage

Réglage	Rôle
Disposition	Un bouton combiné langue et devise ou Deux sélecteurs distincts .
Présentation sur ordinateur	Menu déroulant, Liste visible (sans bouton), Fenêtre en bas de l'écran.
Présentation sur mobile	Mêmes choix. Par défaut : Fenêtre en bas de l'écran.
Mobile en dessous de (px)	Largeur d'écran sous laquelle la présentation mobile s'applique (768 par défaut).
Libellé de la langue	Nom de la langue (Français, English...), Code (FR, EN...) ou Drapeau seul.
Libellé de la devise	Symbole (€, \$...), Code (EUR, USD...) ou Symbole et code.
Ordre des langues, Ordre des devises	Ordre de la boutique, Ordre alphabétique, Valeur par défaut en premier.
Afficher les drapeaux	Affiche le drapeau à côté de chaque langue.
Masquer quand il n'y a qu'un seul choix	Le sélecteur disparaît s'il n'y a qu'une langue et qu'une devise.
Masquer ces langues, Masquer ces devises	Cochez celles que vous ne voulez pas proposer.

Affichage

Disposition	Un bouton combiné langue et devise
Présentation sur ordinateur	Menu déroulant
Présentation sur mobile	Fenêtre en bas de l'écran
Mobile en dessous de (px)	768
Libellé de la langue	Nom de la langue (Français, English...)
Libellé de la devise	Symbole et code
Ordre des langues	Ordre de la boutique
Ordre des devises	Ordre de la boutique
☒ Afficher les drapeaux ☒ Masquer quand il n'y a qu'un seul choix	
Masquer ces langues	☐ Français (French) ☐ English (English)
Masquer ces devises	☐ EUR ☐ USD

Bloc « Affichage » : disposition, présentations ordinateur et mobile, libellés, ordre, drapeaux, langues et devises masquées

Design

Réglage	Rôle
Reprendre le design du thème (couleurs, arrondis)	Coché par défaut : le sélecteur suit Websource Theme Config. Décochez pour utiliser les champs ci-dessous.
Couleur d'accent, Couleur du texte, Couleur de fond, Couleur des bordures	Couleurs propres au sélecteur.
Arrondi des angles (px)	De 0 à 32.
Taille du texte	Petite, Moyenne, Grande.

Design

☒ Reprendre le design du thème (couleurs, arrondis)

Couleur d'accent



Couleur du texte



Couleur de fond



Couleur des bordures



Arrondi des angles (px)

12

Taille du texte

Moyenne



Bloc « Design » : case de reprise du thème, quatre couleurs, arrondi et taille du texte

Textes (par langue)

Laissez un champ vide pour garder le texte par défaut, affiché en gris.

Réglage	Rôle
Titre du bouton combiné	Par défaut « Langue et devise ».
Titre des langues	Par défaut « Langue ».
Titre des devises	Par défaut « Devise ».
Libellé du bouton Fermer	Par défaut « Fermer ».

Textes (par langue)

Laissez vide pour garder le texte par défaut.

Titre du bouton combiné

fr

Langue et devise

en

Langue et devise

Titre des langues

fr

Langue

en

Langue

Titre des devises

fr

Devise

en

Devise

Libellé du bouton Fermer

fr

Fermer

en

Fermer

Bloc « Textes (par langue) » : un champ par langue pour chaque texte

Bannière de suggestion

Elle propose au visiteur la langue ou la devise qui correspond à son navigateur. Aucune donnée personnelle n'est enregistrée : seul un témoin « refusé » est conservé pendant le nombre de jours choisi.

Réglage	Rôle
Activer la bannière de suggestion	Désactivée par défaut.
Suggérer une langue, Suggérer une devise	Ce que la bannière peut proposer.
Utiliser la géolocalisation de PrestaShop (base locale, si activée dans la boutique)	Devine le pays du visiteur avec la base locale de PrestaShop, sans service externe.
Mémoriser un refus (jours)	De 1 à 365 (30 par défaut).
Position de la bannière	En bas de l'écran ou En haut de l'écran.

Bannière de suggestion

Propose au visiteur la langue ou la devise qui correspond à son navigateur. Aucune donnée personnelle n'est enregistrée : seul un témoin « refusé » est conservé, pendant le nombre de jours choisis.

- ☐ Activer la bannière de suggestion ☒ Suggérer une langue ☒ Suggérer une devise
☐ Utiliser la géolocalisation de PrestaShop (base locale, si activée dans la boutique)

Mémoriser un refus (jours)

30

Position de la bannière

En bas de l'écran



Bloc « Bannière de suggestion » : activation, suggestions, géolocalisation, durée et position

Cas d'usage

Un seul bouton discret dans le pied de page. C'est le réglage d'origine : rien à faire.

Le sélecteur en haut sur ordinateur, dans le menu sur mobile. Ligne 1 : **En-tête, barre du haut, côté fin**, visibilité **Ordinateur seulement**. Ligne 2 : **Menu mobile (sous l'en-tête, seulement sur mobile)**.

Séparer langue et devise. Disposition **Deux sélecteurs distincts**, ou deux lignes d'emplacement avec **Langue seulement** et **Devise seulement**.

Dans une page du builder. Dans Webservice Builder, glissez le bloc **Langue et devise** (famille Boutique).

Ne pas proposer une devise réservée aux professionnels. Cochez-la dans **Masquer ces devises**.

Questions fréquentes

Faut-il désinstaller les sélecteurs d'origine ? Non, désactivez-les simplement. L'écran de configuration vous prévient tant qu'ils sont actifs.

D'où viennent les symboles de devise ? Des données de chaque devise dans PrestaShop.

La bannière de suggestion pose-t-elle un cookie ? Un seul témoin technique, `wslc_dismissed`, quand le visiteur répond. Il ne contient aucune donnée personnelle. Vous pouvez le déclarer dans votre bandeau de consentement.

Le module gère-t-il les langues de droite à gauche ? Oui.

Puis-je l'afficher dans un gabarit ? Oui, avec `{widget name='websourcelocale'}` (voir la référence développeur).

Dépannage

Le sélecteur a disparu après avoir cliqué sur « Enregistrer ». Constaté sur la boutique de test : l'emplacement d'origine (barre du bas du pied de page) et l'emplacement « barre du haut, à droite » choisis depuis Webservice Builder ne figurent pas dans la liste **Position**. Les trois lignes affichent alors **(aucun)** et un enregistrement retire le sélecteur du site. Solution : avant d'enregistrer, choisissez une position dans la première ligne (par exemple **Dans le pied de page**), ou rétablissez l'emplacement depuis **Webservice Builder > En-tête et pied de page > Langue et devise**, puis **Enregistrer le design**.

Le sélecteur n'apparaît pas du tout. Vérifiez qu'au moins deux langues ou deux devises sont actives, ou décochez **Masquer quand il n'y a qu'un seul choix**.

Deux sélecteurs s'affichent. Désactivez `ps_languageselector` et `ps_currencysselector`.

Dans le pied de page, la liste dépasse à droite de l'écran. Constaté sur la boutique de test à 1 280 px de large : le menu s'aligne sur le bord gauche du bouton et déborde d'une vingtaine de pixels. Choisissez la présentation **Fenêtre en bas de l'écran** sur ordinateur, ou placez le sélecteur dans la barre du haut.

Un changement de langue renvoie à l'accueil. La page n'existe pas dans cette langue : traduisez-la.

Désinstallation

1. Si vous aviez désactivé `ps_languageselector` et `ps_currencysselector`, réactivez-les.
2. Ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules**, puis sur **Webservice Locale** cliquez sur **Désinstaller**.

Les réglages du module sont supprimés. Vos langues et vos devises ne sont pas touchées.