



GUIDE UTILISATEUR · PRESTASHOP

Websource Mega Menu pour PrestaShop

Construit le menu principal et les menus de pied de page en glisser-déposer : catégories, marques, produits, pages, liens libres, visuels, icônes et pastilles, avec aperçu en direct.

Version : 1.5.0

Prérequis : PrestaShop 1.7.7 à 9.x, PHP 7.1+, thème Websource Prestashop Theme (conseillé)

En ligne : <https://www.websource.fr/documentation/prestashop/megamenu>

Sommaire

À quoi ça sert

Installation

Prise en main en 5 minutes

Réglages

Mes menus

Éditeur : barre du haut

Éditeur : structure et ajout d'éléments

Éditeur : réglages d'un élément

Éditeur : réglages du menu

Cas d'usage

Questions fréquentes


Dépannage

Désinstallation


À quoi ça sert

Websource Mega Menu sert à composer les menus de votre boutique sans code. Vous ajoutez des catégories, des marques, des produits, des pages ou des liens libres, vous les rangez par glisser-déposer, et vous voyez le résultat dans un aperçu.

- Les listes (sous-catégories, marques, pages d'une rubrique, produits) se remplissent et se mettent à jour toutes seules.
- Sur ordinateur, le menu est une barre avec sous-menus au survol. Sur téléphone, il devient un tiroir ou un accordéon.
- Chaque élément peut recevoir une icône et une pastille (« Nouveau », « -20 % »...).
- Vous travaillez sur un brouillon enregistré automatiquement. La boutique ne change qu'au clic sur **Mettre en ligne**.



Menu principal de la boutique de test : sous-menu « Vêtements » ouvert au survol, avec les sous-catégories Hommes et Femmes



Le même menu sur un téléphone : tiroir « Menu » ouvert, avec une flèche pour déplier chaque sous-menu

Installation

1. Le module est installé et activé avec le thème Webservice. Sinon, ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules**, cliquez sur **Installer un module** et envoyez `websourcemegamenu.zip`.
2. À l'installation, un menu **Menu principal** est créé et mis en ligne dans la barre de navigation, avec vos catégories.
3. Ouvrez **Apparence > Webservice Mega Menu**.
4. Si le menu d'origine de PrestaShop s'affiche encore, désactivez le module `ps_mainmenu`.

Prise en main en 5 minutes

1. Ouvrez **Apparence > Webservice Mega Menu**. L'écran **Mes menus** liste vos menus.
2. Sur **Menu principal**, cliquez sur **Modifier**.

3. À gauche, dans **Structure du menu**, glissez un élément par sa poignée pour le déplacer.
4. Cliquez sur **+ Ajouter un élément**, puis sur **Un lien libre ou un titre**.
5. À droite, saisissez le **Texte affiché** et l'**Adresse du lien**. L'aperçu, au centre, montre le résultat.
6. Dépliez **Pastille flottante** et saisissez « Nouveau » dans **Texte de la pastille** : la pastille apparaît au-dessus de l'élément dans l'aperçu.
7. La mention « Enregistré automatiquement à ... » confirme la sauvegarde du brouillon.
8. Cliquez sur **Mettre en ligne**.

← Mes menus

Démo A — Menu de saison

Brouillon

Enregistré automatiquement à 21:28:48 ✓

Ordinateur

Mobile

Mettre en ligne

Structure du menu

Glissez les éléments pour les réorganiser ou les ranger les uns dans les autres.

Vêtements

Une catégorie de produits

+

Accessoires

Une catégorie de produits

+

Art

Une catégorie de produits

+

Marques

Un lien libre ou un titre

+

Idées cadeaux

Un lien libre ou un titre

+

+ Ajouter un élément

Vêtements ▾ Accessoires ▾ Art Marques Idées cadeaux

Aperçu : survolez ou cliquez sur le menu comme sur votre boutique.

Un lien libre ou un titre

Adresse de votre choix (site externe, e-mail, téléphone) ou simple titre sans lien

Texte affiché

Idées cadeaux

Toujours à renseigner : il est lu par les lecteurs d'écran, même en mode « icône seule ».

Adresse du lien

/contact ou https://...

Ex. https://exemple.fr, /contact, mailto:contact@exemple.fr, tel:+33102030405. Une adresse par langue est possible. Laissez vide pour un simple titre, sans lien.

Icône et texte

↑

Icône (facultative)

Aucune icône

Choisir une icône

Que montrer ?

Icône + texte

Place de l'icône

Avant le texte

Taille de l'icône

Moyenne

Éditeur : structure du menu à gauche, aperçu au centre avec la pastille « Nouveau », réglages de l'élément « Idées cadeaux » à droite

Sur la boutique de test, cet essai a été fait sur une copie hors ligne du menu (« Démo A — Menu de saison »), pour ne pas modifier le menu en ligne.

Réglages

Mes menus

Réglage	Rôle
+ Nouveau menu	Ouvre la fenêtre Créer un menu .
Emplacement	Rappel de l'endroit où le menu s'affiche.
En ligne / Brouillon	État du menu.
Interrupteur	Affiche ou masque un menu en ligne, sans le supprimer.
Modifier	Ouvre l'éditeur.
Dupliquer	Crée une copie hors ligne et l'ouvre dans l'éditeur.
Supprimer	Supprime le menu, après confirmation.

Accès rapide ▾

Rechercher

Voir ma boutique

Apparence / Webservice Mega Menu

Aide

Mes menus

Menu principal, pied de page... chaque menu a son emplacement.

+ Nouveau menu

Menu principal

Emplacement : Barre de navigation, sur toute la largeur

En ligne

ModifierDupliquer

Supprimer

Démo A — Menu de saison

Emplacement : Barre de navigation, sur toute la largeur

Brouillon

ModifierDupliquer

Supprimer

Écran « Mes menus » : le menu principal en ligne et un second menu en brouillon

Fenêtre **Créer un menu** :

Réglage	Rôle
Nom du menu	Nom interne.
Où l'afficher ?	Barre de navigation, sur toute la largeur ; En-tête de la boutique ; Pied de page ; Je le place moi-même (code à copier).
Partir d'un exemple (catégories, marques, pages, visuel)	Cochée : le menu est prérempli avec le contenu de votre boutique.
Créer et commencer	Crée le menu et ouvre l'éditeur.

×

Créer un menu

Vous pourrez tout modifier ensuite.

Nom du menu

Où l'afficher ?

Barre de navigation, sur toute la largeur

☒ **Partir d'un exemple (catégories, marques, pages, visuel)**

Créer et commencer

Fenêtre « Créer un menu » : nom, emplacement et case « Partir d'un exemple »

Éditeur : barre du haut

Réglage	Rôle
← Mes menus	Retour à la liste.
Nom du menu	Modifiable.
Brouillon / En ligne	État ; à côté, l'heure du dernier enregistrement automatique.
↶ ↷	Annuler, rétablir.
Ordinateur / Mobile	Largeur de l'aperçu.
Mettre en ligne	Publie le brouillon. Le bouton indique ✓ En ligne quand il n'y a rien à publier.

Éditeur : structure et ajout d'éléments

Réglage	Rôle
Poignée ::	Glissez pour réordonner, ou déposez sur un autre élément pour le ranger dedans.
+ (sur un élément)	Ajoute un élément à l'intérieur.
+ Ajouter un élément	Ouvre la fenêtre Que voulez-vous ajouter ? .

Éléments proposés :

Famille	Éléments
Votre boutique	Une catégorie de produits, Une marque, Toutes les marques, Un fournisseur, Un produit, Une liste de produits (nouveauités, meilleures ventes, sélection...).
Vos pages de contenu	Une page de la boutique (accueil, contact, promotions, plan du site, magasins...), Une page de contenu, Toutes les pages d'une rubrique.
Liens et visuels libres	Un lien libre ou un titre, Un titre de colonne, Une image avec texte et bouton.

×

Que voulez-vous ajouter ?

Choisissez ce que vous voulez afficher dans le menu.

VOTRE BOUTIQUE



Une catégorie de produits
Ex. Vêtements, Chaussures



Une marque
Ex. Nike



Toutes les marques
La liste se met à jour toute seule



Un fournisseur
Ex. votre fournisseur principal



Un produit
Ex. votre produit phare



Une liste de produits
Nouveautés, meilleures ventes, sélection...

VOS PAGES DE CONTENU



Une page de la boutique
Accueil, contact, promotions, plan du site, magasins...



Une page de contenu
Ex. À propos, Livraison, CGV



Toutes les pages d'une rubrique
La liste des pages se met à jour toute seule

LIENS ET VISUELS LIBRES



Un lien libre ou un titre
Adresse de votre choix (site externe, e-mail, téléphone) ou simple titre sans lien



Un titre de colonne
Pour ranger les liens en colonnes dans le grand panneau



Une image avec texte et bouton
Un visuel pour mettre une offre en avant

Fenêtre « Que voulez-vous ajouter ? » : douze types d'éléments en trois familles

Éditeur : réglages d'un élément

Cliquez sur un élément de la structure. Les premiers champs dépendent de son type.

Réglage	Rôle
Quelle catégorie ? (catégorie)	Catégorie liée.
Texte affiché	Libellé. Pour une catégorie, laissez vide pour reprendre son nom. Pour un lien libre, il est toujours à renseigner.
Ajouter automatiquement ses sous-catégories, Sur combien de niveaux ? (catégorie)	Remplit le sous-menu avec les sous-catégories, sur 1 à 3 niveaux.
Adresse du lien (lien libre)	<code>https://...</code> , <code>/contact</code> , <code>mailto:...</code> , <code>tel:...</code> . Laissez vide pour un simple titre sans lien.

Réglage	Rôle
 Icône et texte — Icône (facultative), Choisir une icône	Icône de la bibliothèque, image ou SVG envoyé, ou emoji.
Que montrer ?	Icône + texte, Icône seule (le texte reste lu par les lecteurs d'écran), Texte seul.
Place de l'icône, Taille de l'icône	Avant ou après le texte ; de Très petite à Très grande.
Pastille flottante — Texte de la pastille	Par exemple Nouveau, -20 %, Promo. Vide : pas de pastille.
Position de la pastille	Flottante, en haut à droite de l'onglet, ou À la suite du texte. Dans un sous-menu, elle est toujours à côté du texte.
Couleurs de la pastille	Couleur d'accent du thème, Couleur principale du thème, Foncée, Claire, Verte, Rouge, Comme le menu, Personnalisées.
Forme de la pastille	Pastille arrondie, Angles adoucis, Rectangle.
Lien et position	Ouverture dans un nouvel onglet, lien « nofollow », place dans la barre (Normale, Au centre de la barre, À droite de la barre) et visibilité (Partout, Seulement sur ordinateur, Seulement sur mobile).
+ Ajouter dans cet élément, ↑ Monter, ↓ Descendre, → Ranger dans le précédent, ← Sortir d'un niveau, □ Dupliquer, □ Supprimer	Actions sur l'élément (alternative au glisser-déposer).
← Réglages du menu	Revient aux réglages généraux.

Éditeur : réglages du menu

Affichés à droite tant qu'aucun élément n'est sélectionné.

Réglage	Rôle
Où afficher ce menu ?	Barre de navigation, sur toute la largeur ; En-tête de la boutique ; Pied de page ; Je le place moi-même (code à copier).
Présentation	Barre horizontale avec grands panneaux, ou Colonnes de liens (idéal en pied de page).
Couleur du menu	Clair, Foncé, Couleur principale de la boutique.
Taille des sous-menus	Petite languette sous l'élément (adaptée au contenu), Grand panneau à la largeur du site, Grand panneau sur toute la largeur de l'écran.
Position des éléments	À gauche ou Centrés.

Réglage	Rôle
Menu sur mobile	Menu « push » : tiroir qui repousse la page, ou Accordéon sous le bouton Menu.
Nom du menu pour les lecteurs d'écran (par langue)	Laissez vide pour reprendre le nom du menu.
Niveaux de sous-menus autorisés	De 2 à 6 (4 par défaut).

[← Mes menus](#)
Démo A — Menu de saison
Brouillon
Enregistré automatiquement à 21:28:48 ✓

Ordinateur
Mobile

Mettre en ligne

Structure du menu

Glissez les éléments pour les réorganiser ou les ranger les uns dans les autres.

Vêtements

Une catégorie de produits

+

Accessoires

Une catégorie de produits

+

Art

Une catégorie de produits

+

Marques

Un lien libre ou un titre

+

Idées cadeaux

Un lien libre ou un titre

+

+ Ajouter un élément

Vêtements
Accessoires
Art
Marques
Idées cadeaux

Aperçu : survolez ou cliquez sur le menu comme sur votre boutique.

Réglages du menu

Cliquez sur un élément de la structure pour le modifier.

Où afficher ce menu ?

Barre de navigation, sur toute la largeur

Présentation

Barre horizontale avec grands panneaux

Couleur du menu

Clair

Taille des sous-menus

Petite languette sous l'élément (adaptée au cont

Position des éléments

À gauche

Menu sur mobile

Menu « push » : tiroir qui repousse la page

Nom du menu pour les lecteurs d'écran (par langue)

Menu principal

Laissez vide pour reprendre le nom du menu.

Niveaux de sous-menus autorisés

4

Éditeur avec les « Réglages du menu » à droite : emplacement, présentation, couleur, taille des sous-menus, position, menu mobile

Cas d'usage

Un grand panneau pour une catégorie riche. Dans les réglages du menu, choisissez **Grand panneau à la largeur du site**. Dans la catégorie, ajoutez des **titres de colonne**,

rangez-y vos liens, puis ajoutez **Une image avec texte et bouton** pour mettre une offre en avant.

Mettre en avant les soldes. Ajoutez **Un lien libre ou un titre**, donnez-lui une pastille « -20 % » de couleur **Rouge**, et placez-le **À droite de la barre**.

Un menu de pied de page. Créez un menu avec l'emplacement **Pied de page** : la présentation passe en **Colonnes de liens**. Ajoutez **Toutes les pages d'une rubrique**.

Un lien visible seulement sur mobile. Dans **Lien et position**, choisissez **Seulement sur mobile** (par exemple pour un lien « Nous appeler » en `tel:`).

Placer un menu à un endroit précis. Choisissez **Je le place moi-même (code à copier)** et collez le code affiché dans le gabarit voulu.

Questions fréquentes

Mes visiteurs voient-ils mes modifications en cours ? Non. Seul **Mettre en ligne** publie le brouillon.

Que se passe-t-il si j'ajoute une sous-catégorie dans mon catalogue ? Elle apparaît seule dans le menu si la case **Ajouter automatiquement ses sous-catégories** est cochée. Le menu est mis en cache 15 minutes au plus.

Puis-je avoir plusieurs menus ? Oui, chacun avec son emplacement.

Le menu affiche-t-il des prix ? Non, jamais.

Le menu est-il traduisible ? Oui : libellés, pastilles, textes des visuels et adresses des liens libres se saisissent par langue. Les liens vers catégories, pages, marques et produits suivent la langue du visiteur.

Quelles images puis-je envoyer ? Visuels : 5 Mo au plus. Icônes : 1 Mo au plus, en SVG, PNG, JPG, WebP, GIF ou AVIF.

Dépannage

Deux menus s'affichent l'un sous l'autre. Deux menus en ligne ont le même emplacement, ou `ps_mainmenu` est encore actif. Masquez l'un des menus avec son interrupteur.

Mon changement n'apparaît pas sur la boutique. Vérifiez que le bouton indique ✓ **En ligne** et non **Mettre en ligne**.

Un sous-menu est vide. La catégorie n'a pas de sous-catégorie active, ou le nombre de **Niveaux de sous-menus autorisés** est trop bas.

L'aperçu de l'éditeur est très petit. Il montre le menu à échelle réduite. Utilisez **Mobile** pour vérifier la version téléphone, puis contrôlez sur la boutique après la mise en ligne.

En multiboutique, l'éditeur est bloqué. Choisissez une boutique précise en haut du back-office.

Désinstallation

1. Si vous aviez désactivé `ps_mainmenu`, réactivez-le pour garder un menu.
2. Ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules**, puis sur **Websource Mega Menu** cliquez sur **Désinstaller**.

La désinstallation supprime tous vos menus. Pour les conserver, exportez le thème depuis Websource Theme Config, ou désactivez simplement le module.