



GUIDE UTILISATEUR · PRESTASHOP

Websource Slider pour PrestaShop

Crée des sliders d'images accessibles et légers : diapositives avec image, titre, texte et boutons, images adaptées à chaque écran, emplacement au choix dans la boutique.

Version : 1.1.0

Prérequis : PrestaShop 1.7.7 à 9.x, PHP 7.1+, thème Websource Prestashop Theme (conseillé)

En ligne : <https://www.websource.fr/documentation/prestashop/slider>

Sommaire

À quoi ça sert

Installation

Prise en main en 5 minutes

Réglages

Écran Slider (liste)

Éditeur : barre du haut

Éditeur : Vos diapositives

Éditeur : Défilement et hauteur

Éditeur : Couleurs et style

Éditeur : Où l'afficher ?

Cas d'usage

Questions fréquentes

Dépannage

Désinstallation

À quoi ça sert

Websource Slider affiche des images qui défilent : promotions, nouveautés, univers de votre boutique. Chaque diapositive porte une image, un titre, un sous-titre, jusqu'à deux boutons et un lien.

- Vous envoyez une image ; le module crée seul les versions légères adaptées à chaque écran.
- Une image différente peut être utilisée sur téléphone.
- Le défilement automatique s'arrête au survol, au clavier, hors écran et avec un bouton pause.
- Les couleurs, les arrondis et les ombres reprennent ceux de votre thème.
- Vous choisissez où le slider s'affiche : accueil, sous l'en-tête, haut ou bas des pages, pied de page.



Livraison rapide
Expédition sous 24 à 48 h
ouvrées.



Paielement sécurisé
Vos données bancaires sont
protégées.




Retours faciles
Vous avez 14 jours pour changer
d'avis.



Service client
Une équipe à votre écoute.

**Démo A — La
rentrée chez
Maison Lumen**

Carnets, affiches et objets de décoration pour un
bureau qui vous ressemble.



Restez informé(e)

☐ J'accepte de recevoir la newsletter de Maison Lumen par e-mail. Je peux me désinscrire à tout moment.


Slider de démonstration sur l'accueil de la boutique de test : image, titre et sous-titre



Le même slider sur téléphone : format plus haut, image recadrée

Installation

1. Le module est installé et activé avec le thème Webservice. Sinon, ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules**, cliquez sur **Installer un module** et envoyez `websourceslider.zip`.
2. Ouvrez **Apparence > Slider**.
3. Si le module officiel **Image Slider** contient des diapositives, un bandeau propose **Reprendre ses diapositives** : un nouveau slider est créé masqué, l'ancien module n'est pas modifié.



Écran « Slider » avant le premier slider : bandeau de reprise d'Image Slider et bouton « Créer mon premier slider »

Prise en main en 5 minutes

1. Dans **Apparence > Slider**, cliquez sur **Créer mon premier slider** (ou **+ Nouveau slider**).
2. Saisissez le **Nom du slider** (vous seul le voyez), gardez **Avec une diapositive prête à modifier**, puis cliquez sur **Créer le slider**.
3. Cliquez sur la diapositive pour l'ouvrir. Sous **Image sur ordinateur**, cliquez sur **Choisir une image**, puis sur **Choisir des fichiers** et envoyez votre image.
4. Remplacez le **Titre** et le **Sous-titre**. L'**Aperçu en direct**, à droite, suit vos modifications.
5. Dans **Où l'afficher ?**, gardez **Page d'accueil, dans le contenu**.
6. Activez **Afficher dans la boutique**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Nouveau slider

Un slider est une série de diapositives (image, titre, texte, boutons) affichée à un endroit de votre boutique.

Nom du slider (vous seul le voyez)

Démo A — Accueil

Avec une diapositive prête à modifier

Un titre, une phrase et un bouton à remplacer par les vôtres.

Un slider vide

Vous ajoutez vos propres diapositives.

Annuler

Créer le slider

Fenêtre « Nouveau slider » : nom et choix entre une diapositive prête à modifier et un slider vide

Choisir une image

Prenez une image déjà envoyée ou envoyez-en une nouvelle.

Glissez vos images ici, ou

Choisir des fichiers

JPG, PNG, WebP ou AVIF · 5 Mo maximum · Les versions légères pour chaque écran sont créées automatiquement.

Vous n'avez pas encore envoyé d'image.

Fermer

Fenêtre « Choisir une image » : zone d'envoi, formats acceptés et images déjà envoyées

Réglages

Écran Slider (liste)

Réglage	Rôle
+ Nouveau slider	Crée un slider, avec une diapositive de départ ou vide.
Reprendre ses diapositives	Copie les diapositives du module officiel Image Slider dans un nouveau slider masqué.
Carte d'un slider	Nom, état (Affiché ou masqué), nombre de diapositives, emplacements.
Modifier, interrupteur Afficher, Dupliquer, Supprimer	Actions sur le slider.
Conserver mes sliders et mes images si je désinstalle le module	Recommandé : vous les retrouvez en réinstallant le module.

Accès rapide ▾

Rechercher

Voir ma boutique
11

Apparence / Slider

Slider

Aide

Slider

Affichez des images qui défilent : promotions, nouveautés, univers de votre boutique. Créez un slider, ajoutez vos images et vos textes, choisissez où il s'affiche.

+ Nouveau slider

Image Slider (module officiel) est installé avec des diapositives.

Reprendre ses diapositives

Le nouveau slider est créé masqué : vérifiez-le, puis affichez-le et désactivez l'ancien module.

Démon A — Accueil

Affiché

1 diapositive

- Page d'accueil, dans le contenu

Modifier

☒
Afficher

Dupliquer

Supprimer

Écran « Slider » avec le slider de démonstration, affiché sur la page d'accueil

Éditeur : barre du haut

Réglage	Rôle
← Mes sliders	Retour à la liste.
Nom	Nom interne du slider.
État	« Brouillon enregistré à ... (pas encore visible dans la boutique) » pendant vos modifications, puis « Enregistré à ... ».
Afficher dans la boutique	Interrupteur. Un slider masqué n'est visible nulle part.
Enregistrer	Applique le brouillon à la boutique.

Éditeur : Vos diapositives

Cliquez sur une diapositive pour ouvrir ses réglages. La poignée **⋮** et les flèches **▲ ▼** changent l'ordre ; **×** supprime la diapositive ; **+** **Ajouter une diapositive** en crée une.

Réglage	Rôle
Afficher cette diapositive	Décochée : la diapositive est conservée mais masquée.
Image sur ordinateur	Choisir une image , puis Changer ou Retirer . Format paysage conseillé, 1920 px de large.
Image sur téléphone (facultatif)	Sans image dédiée, l'image ordinateur est recadrée.
Texte alternatif de l'image	Décrit l'image pour les lecteurs d'écran.
Titre, Sous-titre	Textes de la diapositive, par langue.
Boutons (2 maximum)	Texte du bouton, Lien du bouton, Style (Plein ou Clair).
Lien de toute la diapositive (facultatif)	Adresse, ou raccourci : « cms:3 » ou « page:contact » donnent la bonne adresse dans chaque langue.
Ouvrir dans un nouvel onglet	Pour le lien de la diapositive.
Position verticale du texte	En haut, Au milieu, En bas.
Position horizontale du texte	Au début, Au centre, À la fin.
Alignement du texte	Comme la position, Au début, Centré, À la fin.
Zone de l'image à garder visible	Centre, Haut, Bas, Gauche, Droite : ce qui reste visible quand l'image est recadrée.
Couleur du texte, Couleur du voile de cette diapositive	Propres à la diapositive ; ↺ revient au réglage automatique.
Durée d'affichage (secondes)	0 = réglage du slider.
Opacité du voile	-1 = réglage du slider.

← Mes sliders

Démo A — Accueil

Aucune modification.

Afficher dans la boutique

Enregistrer

Vos diapositives

Glissez-déposez les diapositives avec la poignée ≡ pour changer leur ordre.

≡

Démo A — La rentrée chez Maiso...

▲ ▼ ×

☒ Afficher cette diapositive

Image sur ordinateur

Changer

Retirer

Format paysage conseillé, 1920 px de large.

Image sur téléphone (facultatif)

Sans image

Choisir une image

Sans image dédiée, l'image ordinateur est recadrée.

Texte alternatif de l'image

Illustration abstraite bleue et jaune

Titre

Démo A — La rentrée chez Maison Lumen

Sous-titre

Carnets, affiches et objets de décoration pour un bureau qui vous ressemble.

Boutons (2 maximum)

+ Ajouter un bouton

Lien de toute la diapositive (facultatif)

Ex. : cms:3, page:contact, /promotions

« cms:3 » ou « page:contact » donnent automatiquement la bonne adresse dans chaque langue.

☐ Ouvrir dans un nouvel onglet

Position verticale du texte

Au milieu ▼

Position horizontale du texte

Au début ▼

Alignement du texte

Comme la position ▼

Zone de l'image à garder visible

Centre ▼

Couleur du texte de cette diapositive

Automatique

↺

Couleur du voile de cette diapositive

Automatique

↺

Durée d'affichage (secondes, 0 = réglage du slider)

0

Opacité du voile (-1 = réglage du slider)

-1

+ Ajouter une diapositive

Aperçu en direct

Voici le rendu de la première diapositive, mis à jour à chaque modification. Dans votre boutique, les couleurs exactes viennent de votre thème.

Éditeur : diapositive ouverte (images, textes, lien, positions, couleurs) et « Aperçu en direct » à droite

Éditeur : Défilement et hauteur

Réglage	Rôle
Effet de transition	Glissement ou Fondu.
Défilement automatique, Secondes entre deux diapositives	De 2 à 30 secondes.
Revenir à la première diapositive à la fin (boucle)	Défilement sans fin.
Afficher les flèches, Afficher les points, Afficher le bouton pause	Commandes visibles.
Hauteur	Selon le format de l'image ou Hauteur fixe.
Format sur ordinateur	16 : 5, 16 : 6, 16 : 7, 2 : 1, 16 : 9, 21 : 9, 3 : 1, 4 : 3.

Réglage	Rôle
Format sur téléphone	1 : 1, 4 : 5, 3 : 4, 4 : 3, 16 : 9, 2 : 1.
Niveau des titres	Titre principal de la page (h1) sur la première diapositive seulement, h2, h3 ou Simple paragraphe. Une page ne doit avoir qu'un seul titre principal.

Éditeur : Couleurs et style

Réglage	Rôle
Reprendre le design de ma boutique (conseillé)	Couleurs, arrondis et ombres suivent votre thème. Une couleur choisie ci-dessous passe avant.
Largeur	Dans la page ou Pleine largeur.
Arrondis	Comme le thème, Aucun (angles droits), Légers, Moyens, Très arrondis.
Couleur du voile sur les images, Couleur du texte, Fond des boutons, Texte des boutons	Couleurs du slider ; ☹ revient à la valeur automatique.
Opacité du voile (0 à 85 %)	Un voile sombre améliore la lisibilité du texte sur les photos claires (35 % par défaut).

Éditeur : Où l'afficher ?

Réglage	Rôle
Endroit	Page d'accueil, dans le contenu ; Sous l'en-tête, en haut des pages ; En haut du contenu de la page ; En bas du contenu de la page ; Juste au-dessus du pied de page ; Dans le pied de page ; Autre emplacement (avancé).
Pages concernées	Pour les endroits autres que l'accueil : toutes les pages ou un type de page (catégories, fiches produit, marques, pages de contenu, recherche, connexion, espace client, panier, commande, contact, 404).
Retirer cet emplacement, + Ajouter un emplacement	Jusqu'à 8 emplacements.
Pour les utilisateurs avancés	Code à coller dans un fichier <code>.tpl</code> du thème, par exemple <code>{widget name='websourcelslider' slider='demo-a-accueil'}</code> . Il fonctionne sans emplacement, si le slider est activé.

Défilement et hauteur

Effet de transition

Glissement

Fondu

☒Défilement automatique

Secondes entre deux diapositives (2 à 30)

5

Le défilement s'arrête au survol, au focus clavier et si le visiteur réduit les animations.

☒Revenir à la première diapositive à la fin (boucle)☒Afficher les flèches

☒Afficher les points☒Afficher le bouton pause

Hauteur

Selon le format de l'image

Hauteur fixe

Format sur ordinateur

16 : 6

Format sur téléphone

4 : 3

Niveau des titres

h2

Une page ne doit avoir qu'un seul titre principal.

Couleurs et style

☒Reprendre le design de ma boutique (conseillé)

Couleurs, arrondis et ombres suivent automatiquement votre thème. Une couleur que vous choisissez ci-dessous passe avant.

Largeur

Dans la page

Pleine largeur

Arrondis

Comme le thème

Couleur du voile sur les images

#000000

↻

Couleur du texte

Automatique

↻

Fond des boutons

Automatique

↻

Texte des boutons

Automatique

↻

Opacité du voile (0 à 85 %)

35 %

Un voile sombre améliore la lisibilité du texte sur les photos claires.

Où l'afficher ?

Choisissez un ou plusieurs endroits de votre boutique.

Endroit

Page d'accueil, dans le contenu

↵

Au milieu de la page d'accueil : c'est l'emplacement de l'ancien module Image Slider.

Affiché uniquement sur : Page d'accueil.

Retirer cet emplacement

+ Ajouter un emplacement

Pour les utilisateurs avancés : afficher ce slider depuis un modèle du thème

Collez ce code à l'endroit voulu dans un fichier .tpl du thème. Il fonctionne même sans emplacement ci-dessus (le slider doit être activé).

```
{widget name='websourceslider' slider='demo-a-accueil'}
```

Éditeur, suite : « Défilement et hauteur », « Couleurs et style », « Où l'afficher ? » et code pour utilisateurs avancés

Cas d'usage

Remplacer Image Slider. Cliquez sur **Reprendre ses diapositives**, vérifiez le nouveau slider, affichez-le, puis désactivez l'ancien module.

Une bannière fixe. Un slider avec une seule diapositive et le défilement automatique décoché.

Une image pensée pour le téléphone. Ajoutez une **Image sur téléphone** au format portrait et choisissez le **Format sur téléphone** 4 : 5.

Une annonce sous l'en-tête des catégories. Endroit **Sous l'en-tête, en haut des pages**, pages **Pages catégories**.

Dans une page construite avec Websource Builder. Glissez le bloc **Slider** de la palette.

Questions fréquentes

Quelles images puis-je envoyer ? JPG, PNG, WebP ou AVIF, 5 Mo et 6000 px au plus.

Dois-je redimensionner mes images ? Non. Des versions de 480 à 1920 px (et jusqu'à 2560 px) sont créées automatiquement, en AVIF ou WebP quand votre serveur le permet.

Le slider est-il accessible ? Oui : bouton pause, navigation au clavier, arrêt du défilement si le visiteur a demandé moins d'animations.

Mes modifications sont-elles visibles tout de suite ? Non. Le brouillon est enregistré automatiquement ; la boutique ne change qu'au clic sur **Enregistrer**.

Que deviennent mes sliders si je désinstalle le module ? Ils sont conservés si la case **Conserver mes sliders et mes images** est cochée.

Dépannage

Le bouton « + Ajouter un bouton » ne fait rien. Constaté sur la boutique de test : aucun champ n'apparaît au clic. En attendant le correctif, utilisez le **Lien de toute la diapositive** pour rendre l'image cliquable. Ce défaut est signalé à l'éditeur du module.

Le slider n'apparaît pas. Vérifiez l'interrupteur **Afficher dans la boutique**, la présence d'un emplacement et d'au moins une diapositive affichée, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Deux sliders sur l'accueil. Le module officiel Image Slider est encore actif : désactivez-le.

L'image est refusée. Elle dépasse 5 Mo ou 6000 px, ou son format n'est pas accepté.

Le texte est peu lisible sur la photo. Augmentez l'**Opacité du voile**, ou changez la **Couleur du texte**.

Le sujet de la photo est coupé sur téléphone. Réglez la **Zone de l'image à garder visible**, ou ajoutez une image dédiée au téléphone.

Désinstallation

1. Dans **Apparence > Slider**, laissez cochée la case **Conserver mes sliders et mes images si je désinstalle le module** si vous comptez le réinstaller. Décochez-la pour tout supprimer.
2. Ouvrez **Modules > Gestionnaire de modules**, puis sur **Websource Slider** cliquez sur **Désinstaller**.