



GUIDE UTILISATEUR · WORDPRESS

Websource Mon compte pour WordPress

Ajoute à l'en-tête de votre site un espace « Mon compte » — connexion, inscription et menu du client connecté.

Version : 1.0.0

Prérequis : WordPress 6.4+, WooCommerce 8+ (facultatif)

En ligne : <https://www.websource.fr/documentation/wordpress/accountblock>

Sommaire

À quoi ça sert

Installation

Prise en main en 5 minutes

Réglages

Réglages > Webservice Mon compte

Bloc « Webservice Mon compte » dans l'éditeur

Cas d'usage

Questions fréquentes


Dépannage

Désinstallation

À quoi ça sert

L'extension affiche un espace « Mon compte » dans l'en-tête de votre site.

- Un visiteur voit deux liens : **Connexion** et **Créer un compte**.
- Un client connecté voit ses initiales et son prénom. Un clic ouvre son menu : compte, commandes, adresses, informations, téléchargements, déconnexion.
- Vous choisissez la forme du menu, séparément pour les ordinateurs et pour les mobiles : menu déroulant, lien simple, volet latéral (« push menu ») ou bouton rond flottant.



Menu déroulant du client connecté dans l'en-tête

L'extension fonctionne avec WooCommerce (les liens mènent aux pages « Mon compte » de la boutique) et sans WooCommerce (les liens mènent à la connexion et au profil WordPress).

Installation


1. Dans l'administration WordPress, ouvrez **Extensions > Ajouter une extension**.

2. Cliquez sur **Téléverser une extension** et choisissez le fichier `websource-accountblock.zip`.
3. Cliquez sur **Installer maintenant**, puis sur **Activer l'extension**.
4. Ouvrez **Réglages > Websource Mon compte**.

Avec un thème à blocs, le bloc apparaît tout de suite dans l'en-tête. Si WooCommerce y affichait déjà son icône de compte, le bloc prend sa place.

Prise en main en 5 minutes


1. Ouvrez **Réglages > Websource Mon compte**.
2. Regardez la carte **Aperçu** : elle montre ce que verront un client connecté et un visiteur, sur ordinateur et sur mobile.
3. Dans **Comment afficher l'espace client ?**, laissez « Menu déroulant (par défaut) » pour **Sur ordinateur**.
4. Pour **Sur mobile et tablette**, choisissez par exemple « Push menu (un volet qui pousse la page) ».
5. Dans **Liens du menu**, décochez les liens dont vous ne voulez pas. Classez les autres avec les flèches.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.
7. Ouvrez votre site dans un autre onglet et vérifiez l'en-tête.



Liens Connexion et Créer un compte vus par un visiteur

Réglages

Réglages > Webservice Mon compte



Écran de réglages de Webservice Mon compte

Carte « Aperçu »

Réglage	Rôle
Sur ordinateur / Sur mobile	Montre le rendu du mode choisi, pour un client connecté (exemple) et pour un visiteur. L'aperçu se met à jour quand vous enregistrez.


Carte « Comment afficher l'espace client ? »

Réglage	Rôle
Sur ordinateur	Mode d'affichage sur les grands écrans : menu déroulant, lien simple, push menu, menu flottant ou aucun.

Réglage	Rôle
Sur mobile et tablette	Mode d'affichage sur les petits écrans. Mêmes choix.
À partir de quelle largeur d'écran est-ce un « mobile » ?	Largeur en pixels. Un écran plus étroit utilise le choix « mobile ». Valeur habituelle : 768.
Sur le bouton du client connecté	« Afficher le prénom » ou « Afficher seulement les initiales ».

Carte « Réglages du push menu » (visible si le push menu est choisi)

Réglage	Rôle
Le volet s'ouvre	À droite ou à gauche de l'écran.
Partie de la page à pousser (réglage avancé)	Sélecteur CSS de la zone qui se décale quand le volet s'ouvre. Laissez <code>main</code> si tout fonctionne.



Sur mobile : le push menu d'un client connecté et le menu flottant d'un visiteur

Carte « Réglages du menu flottant » (visible si le menu flottant est choisi)

Réglage	Rôle
Position du bouton	En bas à droite ou en bas à gauche.
Qui voit le bouton ?	« Seulement les clients connectés » ou « Tout le monde ». Les visiteurs voient alors Connexion et Créer un compte.
Marge au-dessus du bas de l'écran	Hauteur en pixels à ajouter si un bandeau (cookies, chat) recouvre le bouton.

Le menu flottant est visible à droite sur la capture ci-dessus.

Carte « Liens du menu »

Réglage	Rôle
Case à cocher de chaque lien	Affiche ou masque le lien dans le menu déroulant, le push menu et le menu flottant.
Flèches ↑ ↓	Changent l'ordre des liens.

Un lien indisponible sur votre site est masqué tout seul : « Mes téléchargements » et « Mes moyens de paiement » dépendent de WooCommerce, « Mes favoris » d'une extension de liste d'envies.

Carte « Textes (facultatif) »

Réglage	Rôle
Un champ par lien et par texte	Remplace le texte habituel. Laissez vide pour garder le texte indiqué en gris. 60 caractères au plus.

Carte « Où s'affiche le bloc ? »

Réglage	Rôle
À la place de l'icône de compte du thème (recommandé)	Remplace le bloc « Compte client » de WooCommerce. Vous n'avez jamais deux icônes de compte. Si le thème n'en a pas, le bloc se place après la navigation de l'en-tête.
Automatiquement dans l'en-tête, à côté de la navigation (thèmes à blocs)	Le bloc se place seul après le menu de navigation de l'en-tête.
Automatiquement à la fin d'un menu (thèmes classiques)	Le bloc s'ajoute comme dernier élément de l'emplacement de menu choisi.
Je le place moi-même (bloc ou code court)	Aucun placement automatique.
Emplacement de menu	Emplacement du thème utilisé pour le placement dans un menu.

Bloc « Webservice Mon compte » dans l'éditeur

Boutique de test En ligne 3 Ctrl + K 0 Créer Voir la page Bonjour, admin

Essai des blocs · Page

✓ Enregistré Publier

Essai des blocs

Bloc panier :

0 0,00 €

Code court :

[/] Code court

[webservice_cart]

Bloc compte :

A admin ^

Mon compte

Mes commandes

Mes adresses

Page

Page Bloc X

Essai des blocs

Définir l'image mise en avant

7 mots, temps de lecture 1 minute.
Dernière modification il y a 4 minutes.

État Brouillon

Publier Immédiatement

Slug essai-des-blocs

Auteur/autrice (Aucun auteur/autrice)

Modèle Pages

Commentaires Fermé

Parent Aucun

Déplacer dans la corbeille

Bloc Webservice Mon compte dans l'éditeur de WordPress

Réglage	Rôle
Alignement	Aligne le bloc à gauche, au centre ou à droite. Les autres réglages se font dans Réglages > Webservice Mon compte .

Cas d'usage

Un en-tête sobre sur mobile. Choisissez « Menu déroulant » sur ordinateur et « Push menu » sur mobile. Cochez « Afficher seulement les initiales ».

Un accès au compte toujours visible. Choisissez « Menu flottant » sur mobile et « Tout le monde » dans **Qui voit le bouton ?**. Le bouton rond reste en bas de l'écran pendant le défilement.

Un menu court. Décochez « Mes téléchargements » et « Mes moyens de paiement » si vous ne vendez pas de produits téléchargeables. Placez « Mes commandes » en premier.

Placer le bloc dans une page ou un pied de page. Choisissez « Je le place moi-même », puis ajoutez le bloc **Websource Mon compte** dans l'éditeur, ou collez le code court `[websource_account]` .

Questions fréquentes

Faut-il WooCommerce ? Non. Sans WooCommerce, « Connexion » mène à la page de connexion de WordPress et « Mes informations » au profil.

Pourquoi « Créer un compte » n'apparaît pas ? Le lien s'affiche seulement si l'inscription est ouverte. Avec WooCommerce : **WooCommerce > Réglages > Comptes et confidentialité**, cochez la création de compte sur la page « Mon compte ». Sans WooCommerce : **Réglages > Général**, cochez « Tout le monde peut s'inscrire ».

Comment traduire mes textes ? Avec Polylang, ouvrez **Langues > Traductions** et cherchez le groupe « Websource Account Block ». Avec WPML, utilisez la traduction de chaînes. Les textes que vous n'avez pas modifiés sont déjà traduits en français et en anglais.

Pourquoi ne vois-je que des icônes sur téléphone ? Sur un écran étroit, les liens du visiteur deviennent des icônes pour ne pas élargir l'en-tête. Si « Connexion » et « Créer un compte » mènent à la même page, une seule icône est affichée. Le texte reste lu par les lecteurs d'écran.

Puis-je afficher le bloc deux fois ? Oui. Le bouton flottant, lui, n'est affiché qu'une fois par page.

Mes favoris ne s'affiche pas. WordPress n'a pas de liste d'envies. Le lien apparaît si l'extension YITH WooCommerce Wishlist ou TI WooCommerce Wishlist est active. Un développeur peut aussi fournir l'adresse (voir la référence développeur).

Dépannage

Je vois deux icônes de compte dans l'en-tête. Choisissez « À la place de l'icône de compte du thème (recommandé) » dans **Où s'affiche le bloc ?**.

Le bloc n'apparaît pas dans l'en-tête. 1. Vérifiez que le mode choisi n'est pas « Aucun ». 2. Avec un thème classique, choisissez « Automatiquement à la fin d'un menu » et un **Emplacement de menu**. 3. Si l'en-tête de votre thème n'a pas de bloc Navigation, ajoutez le bloc **Websource Mon compte** à la main dans **Apparence > Éditeur**.

Le push menu ne décale pas la page correctement. Ouvrez **Réglage avancé** et indiquez la zone à pousser, par exemple `.wp-site-blocks` (thème à blocs) ou `#page` (thème classique).

Un bandeau cache le bouton flottant. Augmentez **Marge au-dessus du bas de l'écran**.

Je ne vois pas mes changements. Videz le cache de votre extension de cache, puis rechargez la page.

Désinstallation

1. Ouvrez **Extensions > Extensions installées**.
2. Cliquez sur **Désactiver** sous « Webservice Mon compte ».
3. Cliquez sur **Supprimer**.

La suppression efface les réglages de l'extension. Si vous aviez ajouté le bloc ou le code court dans une page, retirez-le de cette page.