



GUIDE UTILISATEUR · WORDPRESS

Websource Locale pour WordPress

Un sélecteur de langue et de devise clair, avec drapeaux, à placer où vous voulez sur votre site.

Version : 1.0.0

Prérequis : WordPress 6.4+, WooCommerce 8+ (facultatif), Polylang ou WPML pour les langues, une extension multidevise pour les devises

En ligne : <https://www.websource.fr/documentation/wordpress/locale>

Sommaire

À quoi ça sert

Installation

Prise en main en 5 minutes

Réglages

 Websource Locale

Cas d'usage

 Placer le sélecteur dans une page ou un modèle

 Afficher la langue en haut et la devise en bas

 Proposer la langue du visiteur

Questions fréquentes

Dépannage

Désinstallation

À quoi ça sert

Websource Locale affiche un bouton qui permet à vos visiteurs de changer de langue et de devise.

- Un seul bouton pour la langue et la devise, ou deux boutons séparés.
- Des drapeaux et le nom de chaque langue dans sa propre langue.
- Le visiteur reste sur la même page quand il change de langue.
- Une bannière facultative propose la langue du navigateur du visiteur.

L'extension ne traduit pas votre site et ne convertit pas vos prix. Elle affiche les langues de **Polylang** ou **WPML**, et les devises de votre extension multidevise : **FOX (WOOCS)**, **WooCommerce Multilingual**, **CURCY**, **WooPayments** ou **Aelia Currency Switcher**.

Installation

1. Ouvrez **Extensions > Ajouter une extension**.
2. Cliquez sur **Téléverser une extension** et choisissez `websource-locale.zip`.
3. Cliquez sur **Installer maintenant**, puis sur **Activer**.
4. Ouvrez **Réglages > Websource Locale**.

Prise en main en 5 minutes

1. Ouvrez **Réglages > Websource Locale**.
2. Lisez l'encadré du haut : il indique d'où viennent vos langues et vos devises.
3. Dans **Emplacements**, choisissez **Bas de la page (tout thème)** sur la première ligne.
4. Dans **Affichage**, gardez **Un bouton combiné langue et devise**.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.
6. Ouvrez votre site : le sélecteur apparaît en bas de page.



Vase en grès

36,12\$

Ajouter au panier

Boutique de test

Twenty Twenty-Five

Langue et devise

LANGUE

 Français

 English

DEVISE

\$ USD Dollar américain

€ EUR Euro

[Blog](#)

[Events](#)

[About](#)

[Shop](#)

[FAQs](#)

[Patterns](#)

[Authors](#)

[Themes](#)

Designed with [WordPress](#)

 Français \$ USD ^

Sélecteur de langue et de devise ouvert sur la boutique

Réglages

Websource Locale

Boutique de test

En ligne

Ctrl + K

0

+ Créer

Show all languages

Bonjour, admin

Tableau de bord

Articles

Médias

Pages

Commentaires

WooCommerce

Produits

Paielements

Statistiques

Marketing

Apparence

Extensions

Comptes

Outils

Réglages

General

Connecteurs

Écriture

Lecture

Commentaires

Médias

Permalien

Confidentialité

Websource Locale

Langues

Replier le menu

Websource Locale

Langues : fournies par Polylang.
Devises : fournies par FOX / WOOC5.

Emplacements

Choisissez où s'affiche le sélecteur. Laissez une ligne vide pour l'ignorer.

Bas de la page (tout thème)

my_theme_hook

Selon la disposition choisie

Partout

(aucun)

my_theme_hook

Selon la disposition choisie

Partout

(aucun)

my_theme_hook

Selon la disposition choisie

Partout

Affichage

Disposition

Un bouton combiné langue et devise

Présentation sur ordinateur

Menu déroulant

Présentation sur mobile

Fenêtre en bas de l'écran

Mobile en dessous de (px)

768

Libellé de la langue

Nom de la langue (Français, English...)

Libellé de la devise

Symbole et code

Ordre des langues

Ordre du site

Ordre des devises

Ordre du site

Masquer ces langues

☐ Français ☐ English

Masquer ces devises

☐ USD ☐ EUR

Design

☒ Reprendre le design du thème (couleurs, arrondis)

Couleur d'accent

Couleur du texte

Couleur de fond

Couleur des bordures

Arrondi des angles (px)

12

Taille du texte

Moyenne

Textes (par langue)

Laissez vide pour garder le texte par défaut.

Titre du bouton combiné

FR

Langue et devise

Titre des langues

FR

Langue

Titre des devises

FR

Devise

Libellé du bouton Fermer

FR

Fermer

Bannière de suggestion

Propose au visiteur la langue ou la devise qui correspond à son navigateur. Aucune donnée personnelle n'est enregistrée : seul un témoin « refusé » est conservé, pendant le nombre de jours choisi.

☐ Activer la bannière de suggestion

☒ Suggérer une langue

☒ Suggérer une devise

☐ Utiliser la géolocalisation de WooCommerce (base MaxMind locale, si elle est configurée dans la boutique)

Mémoriser un refus (jours)

30

Position de la bannière

En bas de l'écran

Enregistrer

Merci de faire de [WordPress](#) votre outil de création de contenu.

[Obtenir la version 7.1.3](#)

Écran de réglages de Websource Locale

Emplacements

Réglage	Rôle
Position	Barre du haut, tiroir du menu mobile ou barre du bas du thème Websource ; haut ou bas de la page avec tout thème ; ou un autre hook.
Hook personnalisé	Nom du hook, si vous avez choisi « Un autre hook (avancé) ».
Contenu	Selon la disposition choisie, langue et devise, langue seulement ou devise seulement.
Visibilité	Partout, ordinateur seulement ou mobile seulement.

Affichage

Réglage	Rôle
Disposition	Un bouton combiné, ou deux sélecteurs distincts.
Présentation sur ordinateur, Présentation sur mobile	Menu déroulant, liste visible ou fenêtre en bas de l'écran.
Mobile en dessous de (px)	Largeur d'écran sous laquelle la présentation mobile s'applique.
Libellé de la langue	Nom de la langue, code ou drapeau seul.
Libellé de la devise	Symbole, code, ou les deux.
Ordre des langues, Ordre des devises	Ordre du site, alphabétique, ou valeur par défaut en premier.
Afficher les drapeaux	Affiche un drapeau devant chaque langue.
Masquer quand il n'y a qu'un seul choix	Cache le sélecteur s'il n'y a qu'une langue ou qu'une devise.
Masquer ces langues, Masquer ces devises	Retire certaines langues ou devises du sélecteur.

Design

Réglage	Rôle
Reprendre le design du thème (couleurs, arrondis)	Le sélecteur suit les couleurs de votre thème. Décochez pour choisir les vôtres.
Couleurs, Arrondi des angles, Taille du texte	Apparence propre au sélecteur.

Textes (par langue)

Réglage	Rôle
Titre du bouton combiné, Titre des langues, Titre des devises, Libellé du bouton Fermer	Textes affichés, pour chaque langue. Laissez vide pour garder le texte par défaut.

Bannière de suggestion

Réglage	Rôle
Activer la bannière de suggestion	Propose au visiteur la langue de son navigateur.
Suggérer une langue, Suggérer une devise	Ce que la bannière peut proposer.

Réglage	Rôle
Utiliser la géolocalisation de WooCommerce	Devine le pays avec la base installée sur votre serveur. Aucun service extérieur n'est appelé.
Mémoriser un refus (jours)	Durée pendant laquelle la bannière ne revient pas après un « Non merci ».
Position de la bannière	En bas ou en haut de l'écran.

Cas d'usage

Placer le sélecteur dans une page ou un modèle

1. Ouvrez l'éditeur du site ou une page.
2. Ajoutez le bloc **Websource Langue et devise**.
3. Dans le panneau de droite, choisissez **Contenu à afficher**.

Vous pouvez aussi coller le code court `[websource_locale]` .

Afficher la langue en haut et la devise en bas

1. Dans **Emplacements**, ligne 1 : **Haut de la page (tout thème)** et **Langue seulement**.
2. Ligne 2 : **Bas de la page (tout thème)** et **Devise seulement**.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Proposer la langue du visiteur

1. Cochez **Activer la bannière de suggestion**, puis **Enregistrer**.
2. Un visiteur dont le navigateur est en anglais voit « View this site in English? ».

Blog

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

octobre 8, 2026

View this site in English?

Yes

No thanks

Bannière de suggestion et sélecteur de langue en haut de page

Sur mobile, le sélecteur s'ouvre dans une fenêtre en bas de l'écran.



Sélecteur sur mobile

Questions fréquentes

Le sélecteur n'apparaît pas. Votre site n'a qu'une langue et qu'une devise, et la case **Masquer quand il n'y a qu'un seul choix** est cochée. Installez Polylang ou WPML pour les langues, une extension multidevise pour les devises.

La bannière dépose-t-elle un témoin (cookie) ? Un seul, nommé `wslc_dismissed`, quand le visiteur répond. Il contient la valeur « 1 » et aucune donnée personnelle. Vous pouvez le déclarer dans votre bandeau de consentement comme témoin de préférence.

L'extension fonctionne-t-elle sans WooCommerce ? Oui, pour les langues. Les devises demandent WooCommerce.

Les langues écrites de droite à gauche sont-elles gérées ? Oui.

Dépannage

Problème	Solution
Deux sélecteurs s'affichent	Retirez le sélecteur de langues de votre thème ou de Polylang, ou supprimez une ligne dans Emplacements .
Le changement de devise ne change pas les prix	Vérifiez les réglages de votre extension multidevise et videz votre cache.
L'emplacement « thème Webservice » n'affiche rien	Votre thème actif n'est pas Webservice Theme. Choisissez un emplacement « tout thème » ou utilisez le bloc.
La bannière propose toujours le même pays	Votre extension de cache garde la page en mémoire. Décochez la géolocalisation ou excluez-la du cache.

Désinstallation

1. Ouvrez **Extensions > Extensions installées**.
2. Cliquez sur **Désactiver** sous Webservice Locale. Vos réglages sont conservés.
3. Cliquez sur **Supprimer** pour effacer les réglages.

Documentation Webservice — version en ligne, toujours à jour :
<https://www.webservice.fr/documentation/wordpress/locale>