



GUIDE UTILISATEUR · WORDPRESS

Websource Méga-menu pour WordPress

Composez vos menus et méga-menus en glisser-déposer, avec catégories, pages, marques, produits, icônes, pastilles et visuels.

Version : 1.0.0

Prérequis : WordPress 6.4+, WooCommerce 8+ (facultatif)

En ligne : <https://www.websource.fr/documentation/wordpress/megamenu>

Sommaire

À quoi ça sert

Installation

Prise en main en 5 minutes

Réglages

Mes menus

Réglages du menu

Ajouter un élément

Réglages d'un élément

Bloc « Webservice Mega Menu »

Cas d'usage

Un méga-menu de boutique

Des colonnes de liens en pied de page

Reprendre le menu WordPress existant

Le menu sur mobile

Un site en plusieurs langues

Questions fréquentes

Dépannage


Désinstallation

À quoi ça sert

Websource Mega Menu remplace le menu de votre site par un menu que vous composez vous-même, sans code.

- Vous glissez les éléments pour les ordonner ou les ranger les uns dans les autres.
- Un élément peut être une catégorie de produits, une marque, un produit, une page, un lien libre, un titre de colonne ou une image avec texte et bouton.
- Les listes (sous-catégories, marques, produits, sous-pages) se remplissent toutes seules et se mettent à jour quand votre catalogue change.
- Chaque élément peut recevoir une icône, une pastille (« Nouveau », « -20 % »...) et une position dans la barre.
- Sur ordinateur, le menu ouvre des panneaux au survol. Sur mobile, il devient un tiroir ou un accordéon.
- Vous travaillez sur un brouillon. Le site ne change que lorsque vous cliquez sur **Mettre en ligne**.

L'extension fonctionne sans WooCommerce. Dans ce cas, les éléments de la boutique (catégorie de produits, marque, produit, liste de produits) ne sont pas proposés.



Méga-menu ouvert sur un panneau avec colonne de liens et visuel

Installation

1. Dans l'administration de WordPress, ouvrez **Extensions > Ajouter une extension**, puis **Téléverser une extension**.
2. Choisissez le fichier `webservice-megamenu.zip`, puis cliquez sur **Installer maintenant**.
3. Cliquez sur **Activer**.
4. Ouvrez **Apparence > Mega Menu**.

À l'activation, un menu « Menu principal » est créé et mis en ligne :

- avec WooCommerce : une entrée par catégorie de produits de premier niveau (ses sous-catégories s'ouvrent dans une languette) et une entrée « Marques » ;
- sans WooCommerce : l'accueil et les pages principales du site.

Sur un thème à blocs, ce menu prend la place du bloc Navigation de l'en-tête. Sur un thème classique, il prend la place du premier emplacement de menu du thème. Vous pouvez le modifier, le déplacer ou le supprimer.




En-tête du site : le menu principal remplace le bloc Navigation

Prise en main en 5 minutes

1. Ouvrez **Apparence > Mega Menu**. La page **Mes menus** liste vos menus.
2. Cliquez sur **+ Nouveau menu**. Donnez un nom, choisissez **Où l'afficher ?** et **Partir de** (un exemple, un menu vide ou un menu WordPress existant). Cliquez sur **Créer et commencer**.
3. Dans **Structure du menu**, cliquez sur **+ Ajouter un élément**. Choisissez par exemple **Une catégorie de produits**, puis sélectionnez la catégorie à droite.
4. Ajoutez d'autres éléments. Glissez-les pour changer l'ordre. Déposez un élément au milieu d'un autre pour le ranger dedans.
5. Regardez l'aperçu au centre. Les boutons **Ordinateur** et **Mobile** changent la taille de l'aperçu.

6. Le brouillon s'enregistre tout seul (« Enregistré automatiquement à... »).

7. Cliquez sur **Mettre en ligne**. Le menu apparaît sur le site.



Fenêtre « Créer un menu »

Réglages

Mes menus

La page **Apparence > Mega Menu** affiche une carte par menu.

Boutique de test

En ligne

3

Ctrl + K

0

Créer

Bonjour, admin

Tableau de bord

Articles

Médias

Pages

Commentaires

WooCommerce

Produits

Paielements

Statistiques

Marketing

Apparence

Thèmes

Éditeur

Polices

Mega Menu

Extensions 1

Comptes

Outils

Réglages

Replier le menu

Mes menus

Exporter

Importer

+ Nouveau menu

Menu principal, pied de page... chaque menu a son emplacement.

Menu principal

Emplacement : À la place du bloc

Navigation de l'en-tête (thèmes à blocs)

En ligne

Modifier

Dupliquer

Supprimer

Menu démo

Emplacement : Je le place moi-même

(bloc ou code court)

En ligne

Modifier

Dupliquer

Supprimer

Pied de page

Emplacement : Je le place moi-même

(bloc ou code court)

En ligne

Modifier

Dupliquer

Supprimer

Merci de faire de [WordPress](#) votre outil de création de contenu.

[Obtenir la version 7.1.3](#)

Liste des menus

Réglage	Rôle
Pastille d'état	Brouillon : jamais mis en ligne. En ligne : visible sur le site. Hors ligne : mis en ligne puis masqué. Modifications non publiées : le brouillon diffère de la version en ligne.
Interrupteur	Affiche ou masque le menu sur le site, sans le supprimer. Disponible après la première mise en ligne.
Modifier	Ouvre l'éditeur du menu.
Dupliquer	Crée une copie du menu, en brouillon.
Supprimer	Supprime le menu définitivement, après confirmation.
+ Nouveau menu	Ouvre la fenêtre Créer un menu : Nom du menu , Où l'afficher ? , Partir de .
Exporter	Télécharge tous vos menus dans un fichier <code>websource-megamenu.json</code> .

Réglage	Rôle
Importer	Charge un fichier exporté. Analyser le fichier annonce ce qui sera créé, mis à jour ou supprimé ; Importer maintenant applique.

The screenshot shows the WordPress Mega Menu plugin interface. The background is a dark-themed dashboard with a sidebar on the left containing various WordPress menu items like 'Tableau de bord', 'Articles', 'Médias', 'Pages', 'Commentaires', 'WooCommerce', 'Produits', 'Paielements', 'Statistiques', 'Marketing', 'Apparence', 'Thèmes', 'Éditeur', 'Polices', 'Mega Menu', 'Extensions', 'Comptes', 'Outils', 'Réglages', and 'Replier le menu'. The main content area is titled 'Mes menus' and shows three menu types: 'Menu principal', 'Menu démo', and 'Pied de page'. Each menu type has an 'En ligne' status indicator and a 'Supprimer' button. A modal dialog box titled 'Importer des menus' is open in the foreground. It contains a 'Fichier' section with a 'Choose File' button and the text 'No file chosen'. Below this is a section titled 'Que faire des menus du fichier ?' with a text input field containing 'Ajouter à mes menus (un menu de même nom est mis à jour)'. At the bottom right of the dialog is a green button labeled 'Analyser le fichier'.

Fenêtre « Importer des menus »

Réglages du menu

Dans l'éditeur, les **Réglages du menu** s'affichent à droite tant qu'aucun élément n'est sélectionné. Pour y revenir, cliquez sur ← **Réglages du menu**.

Boutique de test

En ligne

3

Ctrl + K

0

Créer

Bonjour, admin

Mes menus

Menu démo

En ligne

Vêtements

Accessoires

% Promotions

Marques

Aide

Produits

Aperçu : survolez ou cliquez sur le menu comme sur votre boutique.

Vêtements

Une catégorie de produits

Accessoires

Une catégorie de produits

% Promotions

Un lien libre ou un titre

Marques

Toutes les marques

Aide

Un lien libre ou un titre

Informations

Un titre de colonne

Livraison

Une page de contenu

Mentions légales

Une page de contenu

Livraison offerte

Une image avec texte et bouton

Produits

Une liste de produits

Mon compte

Une page du site

+ Ajouter un élément

Réglages du menu

Cliquez sur un élément de la structure pour le modifier.

Où afficher ce menu ?

Je le place moi-même (bloc ou code court)

Présentation

Barre horizontale avec grands panneaux

Couleur du menu

Clair

Taille des sous-menus

Grand panneau à la largeur du site

Position des éléments

À gauche

Menu sur mobile

Menu « push » : tiroir qui repousse la page

Nom du menu pour les lecteurs d'écran (par langue)

Navigation de démonstration

Laissez vide pour reprendre le nom du menu.

Niveaux de sous-menus autorisés

4

Code court à copier

[webservice_megamenu menu="2"]

Collez ce code court à l'endroit où le menu

Éditeur : structure, aperçu et réglages du menu

Réglage	Rôle
Où afficher ce menu ?	Barre de navigation, sur toute la largeur (haut de page) : tout en haut de chaque page. À la place du bloc Navigation de l'en-tête ou du pied de page : pour les thèmes à blocs. À la place de l'emplacement de menu du thème : pour les thèmes classiques (un choix par emplacement du thème). Pied de page (bas de page) : en bas de chaque page. Je le place moi-même (bloc ou code court) : vous insérez le menu où vous voulez.
Présentation	Barre horizontale avec grands panneaux ou Colonnes de liens (idéal en pied de page) .
Couleur du menu	Clair, Foncé ou Couleur principale du site .
Taille des sous-menus	Petite languette sous l'élément, Grand panneau à la largeur du site ou Grand panneau sur toute la largeur de l'écran .
Position des éléments	À gauche ou Centrés .

Réglage	Rôle
Menu sur mobile	Menu « push » : un tiroir qui repousse la page. Accordéon sous le bouton Menu .
Nom du menu pour les lecteurs d'écran (par langue)	Texte lu par les lecteurs d'écran. Vide : le nom du menu est utilisé.
Niveaux de sous-menus autorisés	De 2 à 6 (4 par défaut).
Code court à copier	Affiché quand vous placez le menu vous-même.
↶ Abandonner mes modifications	Revient à la version en ligne. Affiché quand le brouillon a changé.

La barre du haut contient le nom du menu, l'état, **Annuler** (Ctrl+Z), **Rétablir** (Ctrl+Y), **Ordinateur / Mobile** et **Mettre en ligne**.

Boutique de test

En ligne

3

Ctrl + K

0

Créer

Bonjour, admin

Mes menus

Menu démo

En ligne

Ordinateur

Mobile

En ligne

Structure du menu

Glissez les éléments pour les réorganiser ou les ranger les uns dans les autres.

Vêtements

Une catégorie de produits

+

Accessoires

Une catégorie de produits

+

Promotions

Un lien libre ou un titre

+

Marques

Toutes les marques

+

Aide

Un lien libre ou un titre

+

Informations

Un titre de colonne

+

Livraison

Une page de contenu

+

Mentions légales

Une page de contenu

+

Livraison offerte

Une image avec texte et bouton

+

Produits

Une liste de produits

+

Mon compte

Une page du site

+

+ Ajouter un élément

Menu

Aperçu : survolez ou cliquez sur le menu comme sur votre boutique.

Un lien libre ou un titre

Adresse de votre choix (site externe, e-mail, téléphone) ou simple titre sans lien

Texte affiché

Aide

Toujours à renseigner : il est lu par les lecteurs d'écran, même en mode « icône seule ».

Adresse du lien

/contact, https://...

Ex. https://exemple.fr, /contact, mailto:contact@exemple.fr, tel:+33102030405. Une adresse par langue est possible. Laissez vide pour un simple titre, sans lien.

Icône et texte

Icône (facultative)

Choisir une icône

Retirer

Que montrer ?

Icône + texte

Place de l'icône

Avant le texte


Taille de l'icône

Moyenne

Aperçu mobile dans l'éditeur

Ajouter un élément

Cliquez sur **+ Ajouter un élément**, ou sur le **+** d'un élément pour ajouter à l'intérieur.



Fenêtre « Que voulez-vous ajouter ? »

Réglage	Rôle
Une catégorie de produits	Lien vers la catégorie. Ajouter automatiquement ses sous-catégories sur 1 à 3 niveaux.
Une marque	Lien vers une marque de WooCommerce.
Toutes les marques	Liste automatique des marques. Nombre de marques à afficher : 1 à 50.
Un produit	Lien vers un produit, trouvé par son nom ou sa référence.
Une liste de produits	Les nouveautés, Les meilleures ventes, Les produits d'une catégorie ou Ma sélection de produits. 1 à 20 produits.
Une page du site	Accueil, Blog, Boutique, Nouveaux produits, Meilleures ventes, Panier, Commande, Mon compte, Connexion, Politique de confidentialité, Conditions générales de vente.

Réglage	Rôle
Une page de contenu	Lien vers une page WordPress.
Toutes les sous-pages d'une page	Liste automatique des pages enfants d'une page.
Un terme de taxonomie	Catégorie d'articles, étiquette ou taxonomie personnalisée, avec ses sous-termes si vous le souhaitez.
Un lien libre ou un titre	Adresse de votre choix (<code>https://...</code> , <code>/contact</code> , <code>mailto:</code> , <code>tel:</code>). Sans adresse : simple titre.
Un titre de colonne	Range les liens en colonnes dans un grand panneau.
Une image avec texte et bouton	Visuel, titre, texte, bouton. Image JPG, PNG, WebP, GIF ou AVIF, 5 Mo maximum.

Le champ **Texte affiché** est facultatif pour les éléments reliés à votre catalogue : laissé vide, il reprend le nom de la catégorie, de la page, de la marque ou du produit.

Réglages d'un élément

Cliquez sur un élément de la structure. Ses réglages s'affichent à droite, en trois sections repliables.

Réglage	Rôle
Forme de la pastille	Pastille arrondie, Angles adoucis ou Rectangle .
Ouvrir dans un nouvel onglet	Ouvre le lien dans un nouvel onglet.
Ajouter « nofollow »	Le lien ne transmet pas de référencement.
Position dans la barre du menu	Normale, Au centre de la barre ou À droite de la barre . Concerne le premier niveau, sur ordinateur.
Où l'afficher ?	Partout, Seulement sur ordinateur ou Seulement sur mobile .

Boutique de test

En ligne

3

Ctrl + K

0

Créer

Bonjour, admin

← Mes menus

Menu démo

En ligne

Ordinateur

Mobile

✓ En ligne

Structure du menu

Glissez les éléments pour les réorganiser ou les ranger les uns dans les autres.

Vêtements

Une catégorie de produits

+

Accessoires

Une catégorie de produits

+

% Promotions

Un lien libre ou un titre

+

Marques

Toutes les marques

⌵ Aide

Un lien libre ou un titre

+

⌵ Informations

Un titre de colonne

+

⌵ Livraison

Une page de contenu

⌵ Mentions légales

Une page de contenu

⌵ Livraison offerte

Une image avec texte et bouton

⌵ Produits

Une liste de produits

⌵ Mon compte

Une page du site

+ Ajouter un élément

Vêtements

Accessoires

% Promotions

Marques

⌵ Aide

Produits

Aperçu : survolez ou cliquez sur le menu comme sur votre boutique.

Choisir une icône

Retirer

Que montrer ?

Icône + texte

Place de l'icône

Avant le texte

Taille de l'icône

Moyenne

Pastille flottante

Texte de la pastille (ex. Nouveau, -20 %, Promo)

-20 %

Laissez vide pour ne pas afficher de pastille. Une pastille dans un sous-menu s'affiche toujours à côté du texte.

Position de la pastille

Flottante, en haut à droite de l'onglet

Couleurs de la pastille

Personnalisées

Fond de la pastille


90 %

rgba(225,29,72,0.9)

Hexadécimal (#e11d48, #e11d48cc) ou rgba(225,29,72,.8) : la transparence est possible.

Section « Pastille flottante » d'un élément

Sous les réglages, six boutons déplacent l'élément sans le glisser : **↑ Monter**, **↓ Descendre**, **➔ Ranger dans le précédent**, **⬅ Sortir d'un niveau**, **📄 Dupliquer**, **🗑 Supprimer**.



Bibliothèque d'icônes

Bloc « Webservice Mega Menu »

Dans l'éditeur de pages ou l'éditeur de site, ajoutez le bloc **Webservice Mega Menu**.

Boutique de test

En ligne

3

Ctrl + K

0

Créer

Voir la page

Bonjour, admin

Démo méga-menu · Page

Enregistrer

Page

Bloc

X

Websource Mega Menu

Affiche un menu composé dans Apparence > Mega Menu.

Réglages

MENU À AFFICHER

Menu démo

Le menu se compose dans Apparence > Mega Menu. Seuls les menus mis en ligne s'affichent sur le site.

Gérer les menus

Avancé

Vêtements

Accessoires

% Promotions

Marques

Aide

Produits

Page de démonstration de Websource Mega Menu : le bloc ci-dessus affiche le menu « Menu démo » ; le code court ci-dessous affiche le menu « Pied de page » en colonnes de liens.

Code court

[websource_megamenu menu="Pied de page"]

Page > Websource Mega Menu

Bloc Websource Mega Menu dans l'éditeur de blocs

Réglage	Rôle
Menu à afficher	Le menu à afficher. Menus placés « moi-même » (automatique) affiche tous les menus en ligne réglés sur Je le place moi-même .
Gérer les menus	Ouvre Apparence > Mega Menu .
Alignement	Grande largeur ou Pleine largeur , dans la barre d'outils du bloc.

Cas d'usage

Un méga-menu de boutique

1. Créez un menu et choisissez **Grand panneau à la largeur du site** dans **Taille des sous-menus**.

2. Ajoutez vos catégories avec **Ajouter automatiquement ses sous-catégories**.
3. Ajoutez un lien libre « Aide » sans adresse. À l'intérieur, ajoutez **Un titre de colonne**, puis des pages de contenu dans ce titre.
4. Toujours dans « Aide », ajoutez **Une image avec texte et bouton** pour mettre une information en avant.
5. Mettez en ligne.



Panneau d'une catégorie avec ses sous-catégories

Des colonnes de liens en pied de page

1. Créez un menu. Dans **Présentation**, choisissez **Colonnes de liens (idéal en pied de page)**.
2. Ajoutez un **titre de colonne** par colonne, puis les liens à l'intérieur.
3. Dans **Où afficher ce menu ?**, choisissez le pied de page, ou placez-le vous-même avec le bloc ou le code court.

affiche le menu « Pied de page » en colonnes de liens.

La boutique	Informations	Votre compte
Vêtements	Livraison	Mon compte
Accessoires	Mentions légales	Panier
Maison	À propos	☒ Nous écrire
Nouveaux produits		


Menu en colonnes de liens

Reprendre le menu WordPress existant

1. Cliquez sur **+ Nouveau menu**.
2. Dans **Partir de**, choisissez **Le menu WordPress existant « ... »**.
3. Les pages, catégories de produits, marques et produits restent reliés à leur fiche. Les autres liens deviennent des liens libres.

Le menu sur mobile

Sous 992 px de large, la barre devient un bouton **Menu**. Avec le menu « push », il ouvre un tiroir ; les sous-menus se déplient au toucher.



Menu sur mobile : bouton Menu, tiroir ouvert, sous-menu déplié

Un site en plusieurs langues

Avec Polylang ou WPML, un sélecteur de langue apparaît en haut de l'éditeur. Saisissez les textes et les adresses dans chaque langue. Un texte non saisi dans une langue reprend celui de la langue par défaut ; vous pouvez aussi le traduire dans l'écran de traduction de chaînes de Polylang ou de WPML (groupe « Websource Mega Menu »).

Questions fréquentes

Le menu WordPress d'origine est-il supprimé ? Non. L'extension l'affiche à sa place seulement. Masquez ou supprimez le méga-menu : le menu d'origine revient.

Puis-je avoir plusieurs menus ? Oui. Chaque menu a son emplacement.

Le menu ralentit-il le site ? La feuille de style et le script ne sont chargés que sur les pages où un menu est affiché. Le script n'est chargé que pour les menus en barre. Le contenu des

menus est mis en cache 15 minutes au plus et le cache est vidé à chaque modification d'une page, d'un produit ou d'une catégorie.

Le menu est-il utilisable au clavier ? Oui. Tab passe d'un lien à l'autre, Entrée ouvre un sous-menu, Flèche bas ouvre le sous-menu et place le curseur sur son premier lien, Échap ferme.

Le menu affiche-t-il des prix ? Non. Il n'affiche que des noms et des liens.

Les moteurs de recherche voient-ils le menu ? Oui. Le menu est du HTML classique, et chaque menu est décrit par des données structurées `SiteNavigationElement`.

Dépannage

Problème	Solution
Le menu ne s'affiche pas.	Vérifiez qu'il est En ligne et que l'interrupteur est activé dans Mes menus . Vérifiez Où afficher ce menu ? .
Le menu ne remplace pas la navigation de l'en-tête.	Sur un thème à blocs, l'en-tête doit contenir un bloc Navigation. Sur un thème classique, choisissez l'emplacement de menu du thème. Sinon, insérez le bloc Websource Mega Menu .
Mes modifications ne sont pas visibles sur le site.	Cliquez sur Mettre en ligne . Si vous utilisez une extension de cache de pages, videz son cache.
Un élément a disparu du menu.	La page, la catégorie ou le produit a été supprimé ou n'est plus publié. Choisissez-en un autre dans l'éditeur.
Les éléments « boutique » ne sont pas proposés.	Ils demandent WooCommerce. Les marques demandent une version de WooCommerce qui fournit la taxonomie des marques (<code>product_brand</code>).
« Icône refusée » ou « Ce fichier SVG est illisible ».	Envoyez un SVG simple (formes et tracés), ou une image PNG, JPG, WebP, GIF ou AVIF de 1 Mo au plus.
Le sous-menu se ferme quand je clique sur la flèche à la souris.	Le survol l'a déjà ouvert ; le clic sur la flèche le referme. C'est le comportement prévu.

Désinstallation

1. Ouvrez **Extensions > Extensions installées**.
2. Cliquez sur **Désactiver** sous Websource Mega Menu. Vos menus sont conservés ; le menu d'origine du thème revient.
3. Pour tout retirer, cliquez sur **Supprimer**. La table des menus, les réglages, le cache et les images envoyées depuis l'éditeur sont supprimés.

Pensez à **Exporter** vos menus avant de supprimer l'extension si vous voulez les réutiliser.

Documentation Webservice — version en ligne, toujours à jour :
<https://www.webservice.fr/documentation/wordpress/megamenu>