



GUIDE UTILISATEUR · WORDPRESS

Websource Nouveautés pour WordPress

Affiche des listes de produits WooCommerce (nouveauités, meilleures ventes, promotions, produits associés, votre sélection...) en grille ou en carrousel, à l'endroit de votre choix.

Version : 1.3.0

Prérequis : WordPress 6.4+, WooCommerce 8+

En ligne : <https://www.websource.fr/documentation/wordpress/newproducts>

Sommaire

À quoi ça sert

Installation

Prise en main en 5 minutes

Réglages

Liste des blocs

Bloc : 1. Ce que vos clients voient

Bloc : 2. Quels produits afficher ?

Bloc : 3. Comment les présenter ?

Bloc : 4. Design

Bloc de l'éditeur

Code court

Cas d'usage

Questions fréquentes

Dépannage

Désinstallation

À quoi ça sert

Websource Nouveautés ajoute des **blocs de produits** à votre boutique WooCommerce.

Chaque bloc choisit ses produits, son endroit et son apparence :

- **Les produits** : nouveautés, produits à la une, meilleures ventes, promotions, produits déjà vus par le visiteur, produits associés, produits achetés ensemble, une catégorie, ou une sélection faite à la main.
- **L'endroit** : page d'accueil, sous l'en-tête, pages catégories, fiche produit, panier, au-dessus du pied de page, pied de page... ou nulle part automatiquement, pour l'insérer vous-même dans une page.
- **L'apparence** : grille ou carrousel, pastilles « Nouveau » et « -20 % », bouton « Ajouter au panier », design du thème ou couleurs personnalisées.

Nouveautés

Les derniers produits arrivés en boutique

Nouveau



T-shirt Lagon
24,90 €

Choix des options

Nouveau

-20 %



T-shirt Sable
~~24,90 €~~ **19,90 €**

Ajouter au panier

Nouveau


Rupture de stock



T-shirt Ardoise
22,00 €

Choix des options

Nouveau



Sweat à capuche Forêt
59,00 €

Ajouter au panier

Nouveau

-20 %



Sweat col rond Brume
~~49,00 €~~ **39,00 €**

Choix des options

Nouveau



Sac cabas Atelier
35,00 €

Ajouter au panier

Nouveau

-13 %



Sac à dos Nordik
~~79,00 €~~ **69,00 €**

Ajouter au panier

Nouveau



Casquette Lagon
19,90 €

Ajouter au panier

[Voir toutes les nouveautés](#)

Bloc Nouveautés en grille sur la page d'accueil

L'extension a besoin de WooCommerce. Sans lui, elle n'affiche rien et le signale dans l'administration.

Installation

1. Dans l'administration, ouvrez **Extensions > Ajouter**, puis **Téléverser une extension**.
2. Choisissez le fichier `webservice-newproducts.zip` et cliquez sur **Installer maintenant**, puis **Activer**.
3. Ouvrez **WooCommerce > Webservice Nouveautés**. Un bloc « Nouveautés » est déjà créé et affiché sur la page d'accueil.

Prise en main en 5 minutes

1. Ouvrez **WooCommerce > Webservice Nouveautés**.
2. En bas de la liste, choisissez un modèle dans la liste déroulante (par exemple **Meilleures ventes**) et cliquez sur **Ajouter un bloc**.
3. Dans **1. Ce que vos clients voient**, saisissez le titre, le sous-titre et le texte du bouton.
4. Dans **2. Quels produits afficher ?**, vérifiez les **Produits**, le **Nombre de produits** et l'**Emplacement** sous **Où l'afficher ?**.
5. Dans **3. Comment les présenter ?**, choisissez **Grille** ou **Carrousel** et le nombre de colonnes.
6. Cliquez sur **Enregistrer**. Le bloc apparaît aussitôt à l'endroit choisi sur votre site.

Boutique de test

En ligne

1

Ctrl + K

0

Créer

Bonjour, admin

Tableau de bord

Articles

Médias

Pages

Commentaires

WooCommerce

Accueil

Commandes

Clients

Codes promo

Rapports

Réglages

Websource Marques

Websource Nouveautés

État

Extensions

Produits

Paielements

Statistiques

Marketing

Newsletter

Apparence

Extensions

Comptes

Outils

Réglages

Replier le menu

Websource Nouveautés

Vos blocs de produits : nouveautés, meilleures ventes, promotions, produits associés... Chaque bloc a sa source, son emplacement et son design.

Mes blocs

#	Nom	Produits	Emplacement	État	Actions
1	Nouveautés	Nouveautés · Grille	Page d'accueil	Actif	Modifier Désactiver Dupliquer ↑ ↓ Supprimer
2	Meilleures ventes	Meilleures ventes · Carrousel	Nulle part automatiquement (bloc ou code court seulement)	Actif	Modifier Désactiver Dupliquer ↑ ↓ Supprimer
3	Promotions	Promotions · Grille	Nulle part automatiquement (bloc ou code court seulement)	Actif	Modifier Désactiver Dupliquer ↑ ↓ Supprimer
4	Produits associés	Produits associés · Carrousel	Fiche produit, sous la description	Actif	Modifier Désactiver Dupliquer ↑ ↓ Supprimer
5	Produits déjà vus	Produits déjà vus · Carrousel	Fiche produit, sous la description	Actif	Modifier Désactiver Dupliquer ↑ ↓ Supprimer
6	Ventes croisées	Ventes croisées · Carrousel	Panier, sous la liste des articles	Actif	Modifier Désactiver Dupliquer ↑ ↓ Supprimer
7	Une catégorie	Une catégorie · Grille	Nulle part automatiquement (bloc ou code court seulement)	Actif	Modifier Désactiver Dupliquer ↑ ↓ Supprimer
8	Ma sélection	Ma sélection · Grille	Nulle part automatiquement (bloc ou code court seulement)	Actif	Modifier Désactiver Dupliquer ↑ ↓ Supprimer
9	Produits à la une	Produits à la une · Grille	Juste au-dessus du pied de page — Page Boutique	Actif	Modifier Désactiver Dupliquer ↑ ↓ Supprimer

Ajouter un bloc

Nouveautés

Ajouter un bloc

Les blocs placés au même endroit s'affichent dans l'ordre de cette liste. Vous pouvez aussi insérer un bloc où vous voulez avec le bloc « Bloc de produits (Websource) » de l'éditeur ou le code court indiqué dans chaque bloc.

Durée « nouveau produit »

Un produit est « nouveau » pendant (jours) :

30

Comptée à partir de la date de publication du produit. Utilisée par la source « Nouveautés » et par la pastille « Nouveau ».

Enregistrer

Export et import

Copiez vos blocs vers un autre site : les catégories et les produits sont retrouvés par leur slug et leur UGS, jamais par leur numéro.

Exporter mes blocs (fichier JSON)

Choose File No file chosen

☒ Remplacer mes blocs ☐ Ajouter à mes blocs

Importer

Remettre les réglages d'origine

Merci de faire de WordPress votre outil de création de contenu.

Version 7.1.3

Liste des blocs de produits

Réglages

Liste des blocs

Écran **WooCommerce > Websource Nouveautés.**

Réglage	Rôle
Nom (lien) / Modifier	Ouvre le formulaire du bloc.
Désactiver / Activer	Masque le bloc aux visiteurs sans le supprimer.
Dupliquer	Crée une copie désactivée, à vérifier puis activer.
↑ / ↓	Ordre des blocs placés au même endroit.
Supprimer	Supprime le bloc (confirmation demandée).

Réglage	Rôle
Ajouter un bloc	Crée un bloc à partir du modèle choisi (nouveautés, meilleures ventes, promotions, déjà vus, associés, achetés ensemble, catégorie, sélection). 30 blocs au plus.
Durée « nouveau produit »	Nombre de jours pendant lesquels un produit est considéré comme nouveau (source « Nouveautés » et pastille « Nouveau »).
Exporter mes blocs	Télécharge un fichier JSON de tous vos blocs.
Importer	Charge un fichier exporté depuis un autre site : Remplacer mes blocs ou Ajouter à mes blocs .
Remettre les réglages d'origine	Revient à un seul bloc « Nouveautés » sur l'accueil.

Bloc : 1. Ce que vos clients voient

1. Ce que vos clients voient

Titre

Sous-titre (facultatif)

☒ Afficher le bouton sous les produits

Texte du bouton

Un texte laissé vide n'est pas remplacé : videz le titre pour ne pas en afficher. Avec Polylang ou WPML, traduisez ces textes dans leur écran de traduction des chaînes.

Textes du bloc

Réglage	Rôle
Nom du bloc (pour vous repérer, jamais affiché)	Pour vous repérer dans la liste ; les visiteurs ne le voient pas.
Bloc actif	Décoché, le bloc n'est affiché nulle part.
Titre	Titre affiché au-dessus des produits. Vide = pas de titre.

Réglage	Rôle
Sous-titre	Phrase sous le titre (facultatif).
Afficher le bouton / Texte du bouton	Bouton sous les produits, vers la page qui liste tous les produits de la source (boutique triée par date, catégorie...). Certaines sources n'ont pas de page : le bouton n'est alors pas affiché.

Le numéro du bloc et son code court (`[webservice_newproducts block="8"]`) sont rappelés en haut du formulaire.

Bloc : 2. Quels produits afficher ?

2. Quels produits afficher ?

Produits

Ma sélection

Vous choisissez vous-même les produits, dans l'ordre voulu.

Ajouter un produit

Tapez un nom, une référence (UGS) ou un n

Votre sélection (le premier produit s'affiche en premier) :

1.
Sac à dos Nordik #42 · WS-007

↑
↓
Retirer

2.
Bougie parfumée Cèdre #54 · WS-011

↑
↓
Retirer

3.
Stylo bille laiton #69 · WS-016

↑
↓
Retirer

Aucun produit choisi pour l'instant.

Nombre de produits (de 1 à 24)

4

Choix de la source et sélection manuelle

Réglage	Rôle
Produits	Nouveautés (produits récents), Produits à la une (étoilés dans WooCommerce, catégorie facultative), Meilleures ventes (période au choix), Promotions , Produits déjà vus (par le visiteur), Produits associés (ventes additionnelles puis même catégorie, à placer sur la fiche produit), Achetés ensemble (d'après les commandes, depuis la fiche produit ou le panier), Une catégorie , Ma sélection .

Réglage	Rôle
Catégorie	Pour « Une catégorie » et « Produits à la une ».
Période prise en compte	Pour « Meilleures ventes » et « Achetés ensemble » : 7, 30, 90, 180, 365 jours ou toujours.
Ordre des produits	Votre ordre (menu), plus récents, plus anciens, nom, prix croissant ou décroissant.
Ajouter un produit	Pour « Ma sélection » : tapez un nom, une UGS ou un numéro, cliquez sur un résultat. Réordonnez avec les flèches, retirez avec la croix. 24 produits au plus.
Nombre de produits	De 1 à 24.

Où l'afficher ?

Où l'afficher ?

Emplacement

Nulle part automatiquement (bloc ou code court seulement) ▼

Vous l'insérez vous-même avec le bloc de l'éditeur ou le code court.

Emplacement du bloc

Réglage	Rôle
Emplacement	Page d'accueil, Sous l'en-tête (pleine largeur), Pages catégories, sous la liste des produits, Fiche produit, sous la description, Panier, sous la liste des articles, Juste au-dessus du pied de page, Dans le pied de page, Autre emplacement (avancé), Nulle part automatiquement.
Pages concernées	Pour les emplacements valables partout (sous l'en-tête, au-dessus du pied de page, pied de page, autre) : toutes les pages, accueil, boutique, catégories, fiches produit, panier, commande, pages de contenu, blog, recherche.
Nom de l'action (avancé)	Pour « Autre emplacement » : le nom d'une action WordPress appelée par votre thème (<code>do_action('mon_theme_apres_entete')</code>).

« Nulle part automatiquement » sert aux blocs que vous insérez vous-même avec le bloc de l'éditeur ou le code court.

Bloc : 3. Comment les présenter ?

3. Comment les présenter ?

☒ **Grille**
Tous les produits sont visibles les uns sous les autres.

☐ **Carrousel**
Une seule ligne que l'on fait défiler (doigt, souris, flèches).

Produits par ligne sur grand écran :

3▼

Sur tablette et mobile, le nombre de colonnes diminue tout seul.

☒ Afficher les pastilles sur les produits (Nouveau, promotion...)

Cochez celles à montrer et classez-les avec les flèches :

☒ Réduction (-20 %)

↑↓

☒ Nouveau

↑↓

☒ Lot (produit groupé)

↑↓

☒ Rupture de stock

↑↓

☐ Promo

↑↓

☒ Afficher le bouton « Ajouter au panier » sur chaque produit

☒ Charger les images au fur et à mesure (recommandé : la page s'affiche plus vite)

☒ Aider Google à comprendre cette liste (données structurées « liste de produits », avec le prix dans la devise de la boutique)

Présentation : grille ou carrousel, pastilles

Réglage	Rôle
Disposition	Grille (tous les produits visibles) ou Carrousel (une rangée qui défile au doigt, à la souris ou au clavier).
Produits par ligne sur grand écran	De 2 à 6. Sur tablette : 3 ; sur téléphone : 2.
Afficher les pastilles sur les produits	Nouveau, remise en pourcentage, Promo, Lot (produit groupé), Rupture de stock. Cochez celles à montrer, ordonnez-les avec les flèches.
Bouton « Ajouter au panier »	Sur chaque produit. Produit simple : ajout sans quitter la page ; produit variable : « Choix des options ».
Charger les images au fur et à mesure	Recommandé : la page s'affiche plus vite.

Réglage	Rôle
Aider Google à comprendre cette liste	Données structurées « liste de produits » avec le prix dans la devise de la boutique.

Bloc : 4. Design

4. Design

☐ Reprendre le design de mon thème (recommandé : couleurs, bordures et arrondis restent cohérents avec le reste du site)

Fond de la section



#142

Pipette

Effacer

Couleur du titre



#fff

Pipette

Effacer

Bon contraste entre le titre et le fond (15.3:1).

Bordures des cartes

Sans bordures (ombre douce) ▼


Arrondis

Grands ▼

Design personnalisé avec contrôle de contraste

Réglage	Rôle
Reprendre le design de mon thème	Recommandé : couleurs, bordures et arrondis du thème Websource (ou valeurs neutres sur un autre thème).
Fond de la section / Couleur du titre	Pipette, code #rrggbb ou Effacer . Un conseil s'affiche si le titre se lit mal sur le fond.
Bordures	Comme le thème, avec, sans.
Arrondis	Comme le thème, aucun, petit, moyen, grand, très grand.

L'**Aperçu** à droite du formulaire se met à jour pendant la saisie.



Aperçu en direct

Bloc de l'éditeur

Dans l'éditeur de pages et d'articles, insérez le bloc **Bloc de produits (Websource)** (catégorie WooCommerce). Dans le panneau de droite :

Réglage	Rôle
Bloc à afficher	Un de vos blocs, avec son numéro.
Titre / Masquer le titre	Remplace ou retire le titre du bloc pour cette page seulement.
Disposition, Nombre de produits, Produits par ligne	0 ou « Comme réglé dans le bloc » = valeurs du bloc.
Alignement	Large ou pleine largeur (barre d'outils du bloc).

Boutique de test En ligne 1 Ctrl + K 0 Créer Bonjour, admin

Aucun titre · Page Enregistrer le brouillon Publier

Saisissez le titre

★

☰

⋮

Meilleures ventes

Carnet ligné A5
9,90 €

Ajouter au panier

Bougie parfumée Cèdre
~~18,00 €~~ 14,50 €

Ajouter au panier

Stylo bille laiton
14,00 €

Ajouter au panier

Affiche Calanques
29,00 €

Ajouter au panier

Voir tout

Page Bloc X

★ **Bloc de produits (Websource)**

Nouveautés, meilleures ventes, promotions ou votre sélection, en grille ou en carrousel.

Produits ^

BLOC À AFFICHER

#2 — Meilleures ventes v

Les blocs se créent dans WooCommerce > Websource Nouveautés : la source des produits, les pastilles et le design s'y règlent.

TITRE

Laissez vide pour garder le titre du bloc.

☒ Masquer le titre

Présentation ^

DISPOSITION

Comme réglé dans le bloc v

NOMBRE DE PRODUITS

0

0 = comme réglé dans le bloc.

Page > Bloc de produits (Websource)

Bloc de produits dans l'éditeur

Code court

[websource_newproducts] affiche le premier bloc actif. Attributs : `block` (numéro), `title`, `count`, `columns`, `layout` (grid ou carousel), `class`.

Exemple : `[websource_newproducts block="8" title="Notre sélection du moment" columns="3"]`

Cas d'usage

- **Nouveautés sur l'accueil** : bloc « Nouveautés », emplacement Page d'accueil, grille de 4 colonnes, bouton « Voir toutes les nouveautés ».
- **Ventes additionnelles sur la fiche produit** : bloc « Produits associés » en carrousel, emplacement Fiche produit ; ajoutez un bloc « Produits déjà vus » au même endroit.
- **Ventes croisées dans le panier** : bloc « Achetés ensemble », emplacement Panier, période 365 jours.

Produits associés

Nouveau



Casquette Lagon
19,90 €

Ajouter au panier

Nouveau



Casquette Olive
19,90 €

Ajouter au panier

Nouveau
-13 %



Sac à dos Nordik
~~79,00 €~~ **69,00 €**

Ajouter au panier

Vous avez consulté



Plaid en laine
89,00 €

Ajouter au panier

Nouveau



T-shirt Lagon
24,90 €

Choix des options

Produits associés et déjà vus sous une fiche produit



Livraison rapide

Expédition sous 24 à 48 h ouvrées.



Paiement sécurisé

Vos données bancaires sont protégées.



Retours faciles

Vous avez 14 jours pour changer d'avis.




Service client

Une équipe à votre écoute.

Les clients ont aussi acheté


-19 %



Bougie parfumée Cèdre

~~18,00 €~~ 14,50 €


Ajouter au panier



Coussin lin lavé

34,00 €

Ajouter au panier



Affiche Calanques

29,00 €

Ajouter au panier

Restez informé(e)

Recevez nos nouveautés et nos offres, sans spam.

Votre adresse e-mail

S'inscrire



J'accepte de recevoir la newsletter de Boutique de test par e-mail. Je peux me désinscrire à tout moment grâce au lien présent dans chaque message.

Produits achetés ensemble sous le panier

- **Promotions dans le pied de page** : bloc « Promotions », emplacement Juste au-dessus du pied de page, sur toutes les pages.
- **Sélection dans une page éditoriale** : bloc « Ma sélection », emplacement Nulle part automatiquement, puis bloc de l'éditeur ou code court dans la page.


Meilleures ventes



Carnet ligné A5

9,90 €


Ajouter au panier



Bougie parfumée Cèdre

~~18,00 €~~ **14,50 €**


Ajouter au panier



Stylo bille laiton

14,00 €

Ajouter au panier



Affiche Calanques

29,00 €


Ajouter au panier

Voir tout

Carrousel de produits

Pour la maison

Nouveau




Vase en grès

42,00 €

[Ajouter au panier](#)


-19 %



Bougie parfumée Cèdre

~~18,00 €~~ **14,50 €**


[Ajouter au panier](#)



Affiche Calanques

29,00 €


[Ajouter au panier](#)



Coussin lin lavé

34,00 €

[Ajouter au panier](#)



Plaid en laine

89,00 €

[Ajouter au panier](#)

[Voir tout](#)

Bloc avec couleurs personnalisées

Nouveautés

Les derniers produits arrivés
en boutique



Affichage sur téléphone : 2 colonnes

Questions fréquentes

Un bloc « Produits associés » n'affiche rien sur l'accueil. Cette source dépend du produit consulté : elle n'a de sens que sur la fiche produit. Idem pour « Achetés ensemble », qui lit le produit consulté ou le contenu du panier.

« Produits déjà vus » reste vide. Le visiteur n'a encore ouvert aucune fiche produit ; le produit en cours de consultation n'est pas repris. La liste est mémorisée dans un cookie de session.

Le bouton « Voir tout » n'apparaît pas. La source n'a pas de page listant tous ses produits (sélection, déjà vus, associés, achetés ensemble), ou le texte du bouton est vide.

Puis-je traduire les textes ? Avec Polylang ou WPML, le titre, le sous-titre et le texte du bouton sont proposés dans l'écran de traduction des chaînes.

Combien de temps un produit est-il « nouveau » ? La durée se règle sous la liste des blocs (30 jours par défaut), à partir de la date de publication.

Dépannage

Rien ne s'affiche à l'emplacement choisi. Vérifiez que le bloc est **Actif**, que la source renvoie des produits (visibles au catalogue, publiés) et, pour les emplacements valables partout, le réglage **Pages concernées**. Sur un thème classique, « Sous l'en-tête » dépend d'une action du thème : préférez « Autre emplacement » avec le nom de l'action de votre thème.

Les produits affichés ne sont pas à jour. Les identifiants sont gardés 5 minutes et rafraîchis à chaque modification de produit, de stock ou de commande. Enregistrer n'importe quel bloc vide aussi ce cache.

Le carrousel ne défile pas. Les flèches n'apparaissent que lorsque tous les produits ne tiennent pas dans la largeur. Sans JavaScript, la rangée reste défilable au doigt ou à la souris.

L'import refuse mon fichier. Seuls les fichiers exportés par cette extension (section `newproducts`) sont acceptés. Les catégories et produits introuvables sur le site sont ignorés et comptés dans l'avis affiché.

Désinstallation

1. Dans **Extensions**, cliquez sur **Désactiver** sous Webservice Nouveautés : les blocs disparaissent du site, les réglages sont conservés.
2. Cliquez sur **Supprimer** : les blocs, la durée « nouveau produit » et le cache sont effacés. Exportez vos blocs avant si vous souhaitez les réutiliser.