



GUIDE UTILISATEUR • WORDPRESS

Websource Page Styles pour WordPress

Ajoutez votre propre CSS ou SCSS à une page, à un type de page ou à tout le site, chargé uniquement là où il sert.

Version : 1.0.0

Prérequis : WordPress 6.4+, WooCommerce 8+ (facultatif)

En ligne : <https://www.websource.fr/documentation/wordpress/pagestyles>

Sommaire

À quoi ça sert

Installation

Prise en main en 5 minutes

Réglages

Liste des pages

Éditeur SCSS

Réglages

Cas d'usage

Mettre en valeur le bouton d'achat de la fiche produit

Styler une seule page

Préparer un style sans le publier

Questions fréquentes

Dépannage

Désinstallation

À quoi ça sert

Websource Page Styles vous permet de retoucher l'apparence d'une page sans modifier le thème.

- Vous écrivez du CSS ou du SCSS (un CSS plus pratique) pour la fiche produit, le panier, l'accueil, une page précise ou tout le site.
- Le code est vérifié, allégé et mis en cache automatiquement.
- Chaque page ne reçoit que le style qui la concerne : le site reste rapide.
- Une erreur de saisie ne casse jamais le site : l'ancienne version reste en ligne.

Installation

1. Ouvrez **Extensions > Ajouter une extension**.
2. Cliquez sur **Téléverser une extension** et choisissez `websource-page-styles.zip`.
3. Cliquez sur **Installer maintenant**, puis sur **Activer**.
4. Ouvrez **Apparence > Styles par page**.

Prise en main en 5 minutes

1. Ouvrez **Apparence > Styles par page**.
2. Sur la ligne **Fiche produit**, cliquez sur **Éditer le SCSS**.
3. Dans la liste **Exemples**, choisissez **Bouton aux couleurs de la boutique**. Le code s'ajoute dans l'éditeur.
4. Cliquez sur **Enregistrer et compiler**.
5. Ouvrez une fiche produit de votre site : le style est appliqué, sur cette page seulement.

Tableau de bord

Articles

Médias

Pages

Commentaires

WooCommerce

Produits

Paiements

Statistiques

Marketing

Apparence

Thèmes

Editeur

Polices

Styles par page

WebSource Theme Config

Importer / Exporter le thème

Extensions

Comptes

Outils

Réglages

Langues

Replier le menu

Boutique de test

En ligne

3

Ctrl + K

0

Créer

Show all languages

Bonjour, admin

Styles par page

Comment ça marche ?

Chaque page ne charge que le CSS dont elle a besoin. Quand votre thème (Twenty Twenty-Five) fournit un petit fichier CSS par type de page, il n'est chargé que sur cette page. Ici, vous écrivez votre propre SCSS (CSS enrichi) pour un type de page, pour une page précise ou pour toutes les pages. Il est compilé automatiquement, minifié et mis en cache : il n'est envoyé aux visiteurs que sur les pages concernées.

Un SCSS invalide ne casse jamais le site : l'erreur s'affiche ici et la dernière version valide reste en ligne.

Pages et taille du CSS chargé

Recompiler tous les SCSS

Page	CSS du thème	SCSS compilé	Total chargé	État	Actions
Toutes les pages	feuille de style du thème (toutes les pages)	1,9 Ko	1,9 Ko	Complété octobre 8, 2026 6:25 pm	Éditer le SCSS Recompiler
Accueil index	absent	—	—	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Catégorie de produits category	absent	—	—	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Fiche produit product	absent	0,2 Ko	0,2 Ko	Complété octobre 8, 2026 6:25 pm	Éditer le SCSS Recompiler
Panier cart	absent	—	—	Erreur parse error: failed at "color" on line 2 octobre 8, 2026 6:25 pm	Éditer le SCSS Recompiler
Commande (tunnel) checkout	absent	—	—	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Confirmation de commande order-confirmation	absent	—	—	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Connexion authentication	absent	—	—	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Mot de passe oublié password	absent	—	—	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Mon compte my-account	absent	—	—	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Historique des commandes history	absent	—	—	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Détail d'une commande order-detail	absent	—	—	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Mes adresses addresses	absent	—	—	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Mes informations identity	absent	—	—	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Pages de contenu cms	absent	—	—	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Blog (listes d'articles) blog	absent	—	—	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Article de blog post	absent	—	—	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Recherche search	absent	—	—	Aucun SCSS	Éditer le SCSS
Page introuvable (404) pagenotfound	absent	—	—	Aucun SCSS	Éditer le SCSS

Styler une page précise

Choisir une page...

Écrire son SCSS

Réglages

☐ Inliner le CSS critique

Placer dans le code de la page le CSS de la page quand il pèse moins de 6 Ko

Évite une requête réseau supplémentaire pour les petits fichiers (gain de vitesse d'affichage). Les gros fichiers restent des fichiers séparés, mis en cache par le navigateur.

Enregistrer

Merci de faire de WordPress votre outil de création de contenu.

Obtenir la version 7.1.3

Liste des pages et taille du CSS chargé

Réglages

Liste des pages

Boutique de test

En ligne

3

Ctrl + K

0

+ Créer

Show all languages

Tout

Tableau de bord

Articles

Médias

Pages

Commentaires

WooCommerce

Produits

Paielements

Statistiques

Marketing

Apparence

Thèmes

Editeur

Polices

Styles par page

Websource Theme

Config

Importer / Exporter le theme

Extensions

Comptes

Outils

Réglages

Languages

Replier le menu

Styles par page

Comment ça marche ?

Chaque page ne charge que le CSS dont elle a besoin. Quand votre thème (Twenty Twenty-Five) fournit un petit fichier CSS par type de page, il n'est chargé que sur cette page. Ici, vous écrivez votre propre SCSS (CSS enrichi) pour un type de page, pour une page précise ou pour toutes les pages. Il est compilé automatiquement, minifié et mis en cache : il n'est envoyé aux visiteurs que sur les pages concernées.
Un SCSS invalide ne casse jamais le site : l'erreur s'affiche ici et la dernière version valide reste en ligne.

Pages et taille du CSS chargé

Recompiler tous les SCSS

Page	CSS du thème	SCSS compilé	Total chargé	État	Actions
Toutes les pages	feuille de style du thème (toutes les pages)	1,9 Ko	1,9 Ko	Complé octobre 8, 2026 6:25 pm	Editer le SCSS Recompiler
Accueil	absent	—	—	Aucun SCSS	Editer le SCSS
Catégorie de produits	absent	—	—	Aucun SCSS	Editer le SCSS
Fiche produit	absent	0,2 Ko	0,2 Ko	Complé octobre 8, 2026 6:25 pm	Editer le SCSS Recompiler
Panier	absent	—	—	Erreur parse error: failed at ":"color:" on line 2 octobre 8, 2026 6:25 pm	Editer le SCSS Recompiler
Commande (tunnel)	absent	—	—	Aucun SCSS	Editer le SCSS
Confirmation de commande	absent	—	—	Aucun SCSS	Editer le SCSS
Connexion	absent	—	—	Aucun SCSS	Editer le SCSS
Mot de passe oublié	absent	—	—	Aucun SCSS	Editer le SCSS
Mon compte	absent	—	—	Aucun SCSS	Editer le SCSS
Historique des commandes	absent	—	—	Aucun SCSS	Editer le SCSS
Détail d'une commande	absent	—	—	Aucun SCSS	Editer le SCSS
Mes adresses	absent	—	—	Aucun SCSS	Editer le SCSS
Mes informations	absent	—	—	Aucun SCSS	Editer le SCSS
Pages de contenu	absent	—	—	Aucun SCSS	Editer le SCSS
Blog (listes d'articles)	absent	—	—	Aucun SCSS	Editer le SCSS
Article de blog	absent	—	—	Aucun SCSS	Editer le SCSS
Recherche	absent	—	—	Aucun SCSS	Editer le SCSS
Page introuvable (404)	absent	—	—	Aucun SCSS	Editer le SCSS

Styler une page précise

Choisir une page...

Ecrire son SCSS

Réglages

☐ Inliner le CSS critique : Placer dans le code de la page le CSS de la page quand il pèse moins de 6 Ko

Évite une requête réseau supplémentaire pour les petits fichiers (gain de vitesse d'affichage). Les gros fichiers restent des fichiers séparés, mis en cache par le navigateur.

Enregistrer

Merci de faire de WordPress votre outil de création de contenu.

Obtenir la version 7.1.3

Liste des pages

Réglage	Rôle
Page	Type de page : Toutes les pages, Accueil, Catégorie de produits, Fiche produit, Panier, Commande, pages du compte, Pages de contenu, Blog, Recherche, 404.
CSS du thème	Poids du fichier de style que le thème fournit pour cette page, s'il en fournit un.
SCSS compilé	Poids de votre style une fois allégé.
Total chargé	Poids total envoyé au visiteur pour cette page.
État	Compilé, Désactivé, Erreur ou Aucun SCSS.
Editer le SCSS	Ouvre l'éditeur de cette page.

Réglage	Rôle
Recompiler	Refait le fichier de style de cette page.
Recompiler tous les SCSS	Refait tous les fichiers de style.
Styler une page précise	Choisissez une page de votre site, puis Écrire son SCSS .

Éditeur SCSS

Boutique de test

En ligne

3

Ctrl + K

0

Créer

Show all languages

Bonjour, admin

Tableau de bord

Articles

Médias

Pages

Commentaires

WooCommerce

Produits

Palements

Statistiques

Marketing

Apparence

Thèmes

Éditeur

Polices

Styles par page

WebSource Theme Config

Importer / Exporter le thème

Extensions

Comptes

Outils

Réglages

Langues

Replier le menu

Styles par page

SCSS : Fiche produit

Exemples

Insérer un exemple...

Code SCSS

```
1 .product_title {
2   letter-spacing: -.02em;
3   color: $brand-700;
4 }
5
6 .single_add_to_cart_button {
7   border-radius: $radius;
8   box-shadow: 0 6px 18px rgba($brand-hex, .25);
9 }
10
```

La touche Tab insère une indentation. Utilisez les variables du thème ci-dessous.

☒ Publier ce SCSS sur le site

Enregistrer et compiler

Retour à la liste

Supprimer

Variables du thème disponibles

\$brand	Couleur principale (suit le réglage du thème en direct)
\$brand-50 / \$brand-500 / \$brand-600 / \$brand-700	Échelle de la couleur principale
\$ink	Couleur du texte
\$line	Couleur des bordures
\$page / \$surface / \$footer / \$accent	Fond de page, cartes, pied de page, couleur d'accent
\$radius / \$radius-2xl	Arrondis du thème
\$card-shadow	Ombre des cartes
\$brand-hex / \$ink-hex / \$line-hex / \$accent-hex	Mêmes couleurs en valeur fixe (pour rgba(), darken()...)
\$bp-sm / \$bp-md / \$bp-lg / \$bp-xl	Points de rupture : 640, 768, 1024, 1280 px
@include rtl { ... } / @include ltr { ... }	Règles réservées aux langues de droite à gauche (arabe, hébreu) ou de gauche à droite

Merci de faire de [WordPress](#) votre outil de création de contenu.

Obtenir la version 7.1.3

Éditeur SCSS d'une page

Réglage	Rôle
Exemples	Insère un exemple prêt à adapter.
Code SCSS	Votre code. Le CSS classique est accepté tel quel.

Réglage	Rôle
Publier ce SCSS sur le site	Décochez pour garder le code sans l'afficher.
Enregistrer et compiler	Enregistre et met en ligne.
Retour à la liste	Revient à la liste sans enregistrer.
Supprimer	Efface le style de cette page.
Variables du thème disponibles	Raccourcis vers les couleurs et arrondis de votre thème, par exemple <code>\$brand</code> ou <code>\$radius</code> .

Réglages


Réglage	Rôle
Inliner le CSS critique	Place le style directement dans la page quand il pèse moins de 6 Ko. Cela évite un aller-retour avec le serveur.

Cas d'usage

Mettre en valeur le bouton d'achat de la fiche produit

1. Éditez le SCSS de **Fiche produit**.
2. Collez :

```
scss .single_add_to_cart_button { border-radius: $radius; box-shadow: 0 6px 18px rgba($brand-hex, .25); }
```
3. Cliquez sur **Enregistrer et compiler**.



Fiche produit avec le style appliqué

Styler une seule page

1. Sous la liste, choisissez la page dans **Styler une page précise**.
2. Cliquez sur **Écrire son SCSS**, saisissez votre code, puis **Enregistrer et compiler**.


Préparer un style sans le publier

1. Dans l'éditeur, décochez **Publier ce SCSS sur le site**.
2. Enregistrez. Le code est conservé ; rien n'est affiché aux visiteurs.

Questions fréquentes

Je ne connais pas le SCSS. Puis-je écrire du CSS ? Oui. Tout CSS valide est accepté.

Que se passe-t-il si je fais une erreur ? L'erreur s'affiche en rouge avec le numéro de ligne. Votre site garde la dernière version valide.



Message d'erreur de compilation

Mes couleurs suivent-elles Webservice Theme Config ? Oui. Les variables comme `$brand` suivent vos réglages en direct. Les variables terminées par `-hex` sont recalculées à la visite suivante.

L'extension fonctionne-t-elle avec un autre thème ? Oui. Les variables ont une valeur de secours.

Dépannage

Problème	Solution
Mon style n'apparaît pas	Vérifiez que Publier ce SCSS sur le site est coché et que l'état est « Compilé ». Videz votre cache.
« Erreur » dans la colonne État	Ouvrez l'éditeur : le message indique la ligne à corriger.

Problème	Solution
« SCSS refusé »	Le code contient une balise ou un script. Seul du CSS / SCSS est accepté.
« Impossible d'écrire le CSS compilé »	Le dossier <code>wp-content/uploads</code> n'est pas accessible en écriture. Contactez votre hébergeur.

Désinstallation

1. Ouvrez **Extensions > Extensions installées**.
2. Cliquez sur **Désactiver** sous Websource Page Styles. Vos styles sont conservés mais ne sont plus affichés.
3. Cliquez sur **Supprimer** pour effacer vos styles et les fichiers créés.

Documentation Websource — version en ligne, toujours à jour :
<https://www.websource.fr/documentation/wordpress/pagestyles>