



GUIDE UTILISATEUR · WORDPRESS

Websource Panier pour WordPress

Affiche le panier dans l'en-tête de votre boutique, avec un mini-panier en tiroir qui se met à jour sans recharger la page.

Version : 1.0.0

Prérequis : WordPress 6.4+, WooCommerce 8+

En ligne : <https://www.websource.fr/documentation/wordpress/cartblock>

Sommaire

À quoi ça sert

Installation

Prise en main en 5 minutes

Réglages

WooCommerce > Webservice Panier

Bloc « Webservice Panier » dans l'éditeur

Cas d'usage

Questions fréquentes


Dépannage

Désinstallation

À quoi ça sert

L'extension affiche le panier de votre boutique WooCommerce dans l'en-tête.

- Un bouton montre l'icône du panier, le nombre d'articles et le montant.
- Un clic ouvre le mini-panier : la liste des produits, les quantités, le sous-total et les boutons **Voir le panier** et **Commander**.
- Le client change une quantité ou retire un produit sans quitter la page.
- Une barre indique combien il reste à ajouter pour obtenir la livraison offerte.
- Le mini-panier s'ouvre tout seul quand le client ajoute un produit.




Mini-panier ouvert en tiroir sur la page boutique

Installation

1. Vérifiez que WooCommerce est installé et activé.

2. Dans l'administration WordPress, ouvrez **Extensions > Ajouter une extension**.
3. Cliquez sur **Téléverser une extension** et choisissez le fichier `webservice-cartblock.zip`.
4. Cliquez sur **Installer maintenant**, puis sur **Activer l'extension**.
5. Ouvrez **WooCommerce > Webservice Panier**.

Avec un thème à blocs, le panier remplace tout de suite le mini-panier de WooCommerce dans l'en-tête.



Bouton du panier dans l'en-tête, avec le compteur et le montant

Prise en main en 5 minutes

1. Ouvrez **WooCommerce > Webservice Panier**.
2. Dans **1. Emplacement**, laissez « À la place du mini-panier du thème (recommandé) ».
3. Dans **2. Affichage du mini-panier**, laissez « Tiroir (recouvre la page) » pour **Sur ordinateur** et **Sur téléphone**.
4. Laissez cochées les trois cases : montant du panier, ouverture automatique, barre « livraison offerte ».
5. Cliquez sur **Enregistrer**.
6. Ouvrez votre boutique dans un autre onglet et ajoutez un produit au panier. Le tiroir s'ouvre.

Les réglages proposés conviennent à la plupart des boutiques : vous pouvez enregistrer tel quel.

Réglages

WooCommerce > Webservice Panier

Boutique de test

En ligne

3

Ctrl + K

0

Créer

Bonjour, admin

Tableau de bord

Articles

Médias

Pages

Commentaires

WooCommerce

Accueil

Commandes

Clients

Codes promo

Rapports

Réglages

Websource Panier

Barre de recherche

Etat

Extensions

Produits

Paielements

Statistiques

Marketing

Apparence

Extensions

Comptes

Outils

Réglages

Replier le menu

WordPress 7.1.3 est disponible ! [Veuillez mettre à jour maintenant.](#)

Websource Panier

Réglages enregistrés.

Cette extension affiche un panier dans l'en-tête de votre boutique. Les réglages proposés conviennent à la plupart des boutiques : vous pouvez enregistrer tel quel.

1. Emplacement

Où afficher le panier ?

☒ A la place du mini-panier du thème (recommandé)

☐ Dans l'en-tête, à côté de la navigation (thèmes à blocs)

☐ A la fin d'un menu (thèmes classiques)

☐ Je le place moi-même (bloc ou code court)

Avec le premier choix, le bloc « Mini-panier » de WooCommerce présent dans votre thème est remplacé : vous n'avez jamais deux paniers. Si votre thème n'en a pas, le panier se place après la navigation de l'en-tête.
Pour le placer ailleurs, ajoutez le bloc « Webservice Panier » dans l'éditeur de site, ou utilisez le code court : `[webservice_cart]`.

2. Affichage du mini-panier

Voici les trois façons d'afficher le panier quand on clique sur l'icône :

Tirer : le panier glisse par-dessus la page

Push menu : le panier arrive et pousse la page

Menu déroulant : une petite fenêtre sous l'icône

Sur ordinateur

Tirer (recouvre la page)

Sur téléphone

Tirer (recouvre la page)

Le menu déroulant n'est pas proposé sur téléphone : l'écran est trop petit.

Un écran est « téléphone » en dessous de

768

px

768 convient à la plupart des boutiques.

☒ Afficher le montant du panier à côté de l'icône

☒ Ouvrir le panier automatiquement quand un client ajoute un produit

☒ Afficher la barre « livraison offerte »

Un montant pour la livraison offerte est défini dans votre boutique : France — 60,00 €. La barre utilise la zone d'expédition de chaque client.

3. Textes

Laissez vide pour garder le texte proposé. Dans la phrase « livraison offerte », %amount% sera remplacé par le montant restant. Sur un site en plusieurs langues, traduisez vos textes avec Polylang ou WPML (traduction de chaînes).

Titre du panier

Mon panier

Panier vide

Votre panier est vide.

Bouton « voir le panier »

Voir le panier

Bouton « commander »

Commander

Livraison offerte : il reste un montant

Plus que %amount% pour profiter de la livraison offerte

Livraison offerte : seuil atteint

Bravo, la livraison est offerte !

Enregistrer

Merci de faire de [WordPress](#) votre outil de création de contenu.

[Obtenir la version 7.1.3](#)

Écran de réglages de Webservice Panier

Carte « 1. Emplacement »


Réglage	Rôle
À la place du mini-panier du thème (recommandé)	Remplace le bloc « Mini-panier » de WooCommerce. Vous n'avez jamais deux paniers. Si le thème n'en a pas, le panier se place après la navigation de l'en-tête.
Dans l'en-tête, à côté de la navigation (thèmes à blocs)	Ajoute le panier après le menu de navigation de l'en-tête.
À la fin d'un menu (thèmes classiques)	Ajoute le panier comme dernier élément de l'emplacement de menu choisi.

Réglage	Rôle
Je le place moi-même (bloc ou code court)	Aucun placement automatique.
Emplacement de menu	Emplacement du thème utilisé pour le placement dans un menu.

Carte « 2. Affichage du mini-panier »

Réglage	Rôle
Sur ordinateur	Tiroir (recouvre la page), push menu (pousse la page) ou menu déroulant (petite fenêtre sous l'icône).
Sur téléphone	Tiroir ou push menu. Le menu déroulant n'est pas proposé : l'écran est trop petit.
Un écran est « téléphone » en dessous de	Largeur en pixels. 768 convient à la plupart des boutiques.
Push menu : côté d'arrivée	À droite ou à gauche. Visible si le push menu est choisi.
Partie de la page à pousser (réglage avancé)	Sélecteur CSS de la zone décalée par le push menu. Laissez vide si tout fonctionne.
Afficher le montant du panier à côté de l'icône	Affiche le sous-total sur le bouton. Il est masqué sur les très petits écrans.
Ouvrir le panier automatiquement quand un client ajoute un produit	Ouvre le mini-panier après chaque ajout.
Afficher la barre « livraison offerte »	Affiche la barre de progression en haut du mini-panier.

Sous les cases, un encadré indique le montant de livraison offerte trouvé dans votre boutique, zone par zone. S'il n'y en a pas, la barre reste masquée.



Mini-panier en menu déroulant sous le bouton

Carte « 3. Textes »

Réglage	Rôle
Titre du panier	Titre affiché en haut du mini-panier.
Panier vide	Phrase affichée quand le panier ne contient rien.
Bouton « voir le panier »	Texte du bouton qui mène à la page Panier.
Bouton « commander »	Texte du bouton qui mène à la page de commande.
Livraison offerte : il reste un montant	Phrase de la barre. <code>%amount%</code> est remplacé par le montant restant.
Livraison offerte : seuil atteint	Phrase affichée quand le seuil est atteint.

Laissez un champ vide pour garder le texte proposé, indiqué en gris. 120 caractères au plus.

Bloc « Webservice Panier » dans l'éditeur

Page Bloc X

Essai des blocs

Définir l'image mise en avant

7 mots, temps de lecture 1 minute.
Dernière modification il y a 4 minutes.

État [Brouillon](#)

Publier [Immédiatement](#)

Slug [essai-des-blocs](#)

Auteur/autrice [\(Aucun auteur/autrice\)](#)

Modèle [Pages](#)

Commentaires [Fermé](#)

Parent [Aucun](#)

[Déplacer dans la corbeille](#)

Bloc Webservice Panier dans l'éditeur de WordPress


Réglage	Rôle
Alignement	Aligne le bouton à gauche, au centre ou à droite. Les autres réglages se font dans WooCommerce > Webservice Panier .

Cas d'usage

Mettre en avant la livraison offerte. Dans **WooCommerce > Réglages > Expédition**, ajoutez à votre zone le mode « Livraison gratuite » et choisissez « Un montant minimum de commande ». La barre apparaît dans le mini-panier dès le premier produit ajouté.

Un panier discret sur ordinateur. Choisissez « Menu déroulant » pour **Sur ordinateur**. Le mini-panier s'ouvre sous le bouton, sans voile sur la page.

Un panier plein écran sur téléphone. Laissez « Tiroir » pour **Sur téléphone**. Le tiroir prend toute la largeur de l'écran.



Sur téléphone : le bouton dans l'en-tête, le tiroir et le push menu

Laisser le client poursuivre ses achats. Décochez « Ouvrir le panier automatiquement ». Le compteur et le montant se mettent quand même à jour après chaque ajout.

Placer le panier dans un pied de page ou une page. Choisissez « Je le place moi-même », puis ajoutez le bloc **Websource Panier**, ou collez le code court `[websource_cart]`.

Questions fréquentes

Pourquoi la barre « livraison offerte » ne s'affiche-t-elle pas ? Elle s'affiche si la zone d'expédition du client contient le mode « Livraison gratuite » avec un montant minimum, et si le panier contient au moins un produit à expédier. L'encadré de la carte 2 vous dit si un montant est trouvé.

Le montant restant tient-il compte des codes promo ? Oui, comme WooCommerce : la remise est déduite, sauf si vous avez coché l'option d'application du montant minimum avant remise dans le mode « Livraison gratuite ».

Le mini-panier s'ouvre-t-il aussi depuis la page d'un produit ? Oui. Après le clic sur « Ajouter au panier », la page se recharge et le mini-panier s'ouvre.

Puis-je garder le mini-panier de WooCommerce ? Oui. Choisissez un autre emplacement que « À la place du mini-panier du thème ».

Comment traduire mes textes ? Avec Polylang, ouvrez **Langues > Traductions** et cherchez le groupe « Webservice Cart Block ». Avec WPML, utilisez la traduction de chaînes. Les textes proposés existent en français, anglais, espagnol, allemand, italien, néerlandais et portugais.

Mon site utilise un cache de pages. Le compteur sera-t-il juste ? Oui. Si la page vient d'un cache, l'extension compare le panier affiché avec celui du visiteur et le corrige dès le chargement.

Dépannage

Je vois deux paniers dans l'en-tête. Choisissez « À la place du mini-panier du thème (recommandé) », ou retirez le bloc « Mini-panier » de l'en-tête dans **Apparence > Éditeur**.

Je ne vois aucun panier. 1. Vérifiez que WooCommerce est activé. Sans WooCommerce, l'extension affiche un avis dans l'administration et rien sur le site. 2. Avec un thème classique, choisissez « À la fin d'un menu » et un **Emplacement de menu**. 3. Sinon, placez le bloc ou le code court à la main.

Le push menu décale mal la page ou mon en-tête fixe se comporte mal. Choisissez « Tiroir ». Sinon, ouvrez **Réglage avancé** et indiquez la zone à pousser, par exemple `.wp-site-blocks`.

Le compteur ne change pas après un ajout au panier. Videz le cache de votre extension de cache et vérifiez que les adresses contenant `wc-ajax` ne sont pas mises en cache.

Un message « Il n'y a pas assez de stock » apparaît. Le client a demandé plus d'exemplaires que le stock du produit. Le bouton + se désactive quand le maximum est atteint.

Désinstallation

1. Ouvrez **Extensions > Extensions installées**.
2. Cliquez sur **Désactiver** sous « Webservice Panier ».
3. Cliquez sur **Supprimer**.

La suppression efface les réglages de l'extension. Le mini-panier de WooCommerce reprend sa place dans l'en-tête. Le contenu des paniers de vos clients n'est pas touché.

Documentation Webservice — version en ligne, toujours à jour :
<https://www.webservice.fr/documentation/wordpress/cartblock>