



GUIDE UTILISATEUR · WORDPRESS

Websource Theme pour WordPress

Un thème de boutique rapide et clair pour WordPress et WooCommerce, avec des agencements d'en-tête et de fiche produit à choisir sans toucher au code.

Version : 1.0.0

Prérequis : WordPress 6.4+, WooCommerce 8+ (facultatif)

En ligne : <https://www.websource.fr/documentation/wordpress/theme>

Sommaire

À quoi ça sert

Installation

Prise en main en 5 minutes

Réglages

Apparence > Personnaliser > Webservice Theme

Apparence > Menus

Apparence > Widgets

Cas d'usage

Mettre en avant une offre de livraison

Rassurer vos clients sur la fiche produit

Garder le bouton d'achat toujours à l'écran

Composer votre page d'accueil

Naviguer sur mobile

Autres pages

Questions fréquentes

Dépannage


Désinstallation

À quoi ça sert

Websource Theme donne à votre boutique WooCommerce une présentation soignée : en-tête avec recherche, cartes produit arrondies, fiche produit lisible, panier et commande sans distraction, espace client clair.

Le thème est léger. Chaque page ne charge que la feuille de style dont elle a besoin : votre boutique s'affiche vite, sur ordinateur comme sur mobile.

Il fonctionne aussi sans WooCommerce, pour un blog ou un site de pages.




Page d'accueil de la boutique avec le thème Websource

Installation

1. Dans l'administration WordPress, ouvrez **Apparence > Thèmes**.
2. Cliquez sur **Ajouter un thème**, puis sur **Téléverser un thème**.

3. Choisissez le fichier `websource-theme.zip` , puis cliquez sur **Installer maintenant**.

4. Cliquez sur **Activer**.



Le thème Websource Theme activé dans Apparence > Thèmes

Le thème est prêt. Vous n'avez rien d'autre à installer.

Prise en main en 5 minutes

1. **Ajoutez votre logo.** Ouvrez **Apparence > Personnaliser > Identité du site**, puis cliquez sur **Sélectionner un logo**. Sans logo, le nom du site s'affiche à la place.
2. **Créez votre menu.** Ouvrez **Apparence > Menus**. Créez un menu avec vos catégories, puis cochez l'emplacement **Menu principal (sous l'en-tête)** et enregistrez.
3. **Ajoutez vos liens légaux.** Créez un second menu (mentions légales, livraison, confidentialité) et cochez l'emplacement **Liens légaux (barre du bas)**.
4. **Choisissez vos agencements.** Ouvrez **Apparence > Personnaliser > Websource Theme**. Choisissez l'agencement de l'en-tête et la disposition de la fiche produit.

L'aperçu se met à jour à droite.

5. **Publiez.** Cliquez sur **Publier** en haut du panneau.

The screenshot shows the WordPress Admin Dashboard. The top navigation bar includes the WordPress logo, a home icon, the text 'Boutique de test', a status indicator 'En ligne', a refresh icon, a search icon, 'Ctrl + K', a notifications icon with '0', a plus icon, and 'Créer'. The user's name 'Bonjour, admin' is on the right. The left sidebar contains a menu with items: Tableau de bord, Articles, Médias, Pages, Commentaires, WooCommerce, Produits, Paiements, Statistiques, Marketing, Apparence (highlighted), Thèmes, Design, Personnaliser, Widgets, Polices, Menus, Éditeur de fichiers des thèmes, Extensions (with a blue notification icon), Comptes, Outils, and Réglages. The main content area shows a notification for 'WordPress 7.1.3 est disponible !' with a link to 'Veuillez mettre à jour maintenant.'. Below this is the 'Menus' section with a link 'Gérer avec la prévisualisation en direct'. There are two tabs: 'Modifier les menus' and 'Gérer les emplacements', with the second one being active. A message states: 'Votre thème peut utiliser 4 menus. Sélectionnez les menus qui devront apparaître à chaque emplacement.' Below this is a table with two columns: 'Emplacements de menus' and 'Menu assigné'. The table lists four menu locations and their assigned menus, each with a 'Modifier' link and a 'Utiliser le nouveau menu' link.


Emplacements de menus	Menu assigné
Menu principal (sous l'en-tête)	Menu principal Modifier Utiliser le nouveau menu
Liens de la barre du haut (gauche)	— Choisir un menu — Utiliser le nouveau menu
Liens du pied de page	Pied de page Modifier Utiliser le nouveau menu
Liens légaux (barre du bas)	Liens légaux Modifier Utiliser le nouveau menu

[Enregistrer les modifications](#)

Emplacements de menus du thème

Réglages

Apparence > Personnaliser > Webservice Theme



Réglages du thème dans l'outil de personnalisation


Réglage	Rôle
Couleur principale	Couleur des boutons, des liens et des pastilles. Laissez vide pour garder le vert Lagon. Les nuances claires et foncées sont calculées pour vous.
Agencement de l'en-tête (ordinateur)	Classique : logo à gauche, recherche au centre. Centré : logo, recherche et menu centrés. Compact : tout sur une ligne.
Agencement de l'en-tête (mobile)	 Icônes à droite du logo , Logo centré entre les icônes ou Champ de recherche toujours visible .
Navigation mobile	Barre en bas de l'écran (Accueil, Menu, Nouveautés, Contact) ou Bouton Menu dans l'en-tête .

Réglage	Rôle
Pied de page	Fond sombre ou Fond clair .
Disposition de la fiche produit	Six dispositions : Classique, Galerie XL, Vitrine, Minimal, Achat toujours visible, Magazine.
Détails du produit	Description, informations et avis présentés en Onglets , en Accordéon ou en Sections empilées .
Colonne de la boutique	Colonne de gauche (filtres, catégories) ou Sans colonne .
Produits par ligne	3 ou 4 produits par ligne sur grand écran.
Texte de présentation du pied de page	Quelques lignes sous le logo, dans le pied de page. Vide : le slogan du site est utilisé.
Ligne de copyright	Vide : « © année nom du site ».

Apparence > Menus

Réglage	Rôle
Menu principal (sous l'entête)	Menu de la boutique. Trois niveaux possibles. Sur mobile, il s'ouvre dans un panneau latéral.
Liens de la barre du haut (gauche)	Petits liens au-dessus du logo.
Liens du pied de page	Colonne « Informations » du pied de page, si aucun widget n'y est placé.
Liens légaux (barre du bas)	Liens à droite de la ligne de copyright.

Apparence > Widgets



Zones de widgets du thème

Réglage	Rôle
Bandeau (tout en haut)	Bande pleine largeur au-dessus de l'en-tête : une annonce, une offre de livraison.
Barre du haut — gauche / droite	Coordonnées, sélecteur de langue ou de devise.
En-tête — recherche	Remplace le champ de recherche intégré.
En-tête — ligne du menu	Remplace le menu principal, par exemple par un méga-menu.
Contenu — haut / bas, pleine largeur	Sous l'en-tête ou juste au-dessus du pied de page, sur toutes les pages.
Page d'accueil	Sections de la page d'accueil.

Réglage	Rôle
Boutique — colonne de gauche	Filtres et catégories. Vide : la liste des catégories s'affiche.
Blog — colonne de droite	Colonne des articles et des archives du blog.
Produit — réassurance	Sous le bouton d'ajout au panier : paiement sécurisé, retours, délais.
Produit — bas de page	Sous les détails et les produits similaires.
Panier — bas de page	Sous le panier.
Pied de page — bande au-dessus	Bande colorée collée au pied de page, par exemple l'inscription à la lettre d'information.
Pied de page — colonne 1, 2, 3	Colonnes du pied de page.
Pied de page — barre du bas	À droite de la ligne de copyright.

Cas d'usage


Mettre en avant une offre de livraison

1. Ouvrez **Apparence > Widgets**.
2. Dans la zone **Bandeau (tout en haut)**, ajoutez un bloc **Paragraphe**.
3. Saisissez votre message, puis cliquez sur **Mettre à jour**.

Le message s'affiche en haut de toutes les pages.

Rassurer vos clients sur la fiche produit

1. Ouvrez **Apparence > Widgets**.
2. Dans la zone **Produit — réassurance**, ajoutez un bloc **Liste**.
3. Saisissez vos engagements : paiement sécurisé, retours, délai d'expédition.



Fiche produit avec le bandeau, la barre du haut et la réassurance

Garder le bouton d'achat toujours à l'écran

1. Ouvrez **Apparence > Personnaliser > Webservice Theme**.
2. Dans **Disposition de la fiche produit**, choisissez **Achat toujours visible**.
3. Cliquez sur **Publier**.

Sur ordinateur, la boîte d'achat reste visible pendant que le client fait défiler la page. Sur mobile, toutes les dispositions s'empilent.

Composer votre page d'accueil

Sans réglage, l'accueil affiche un bloc de bienvenue, les nouveautés, les catégories, les promotions et les derniers articles.


Pour composer la vôtre :

1. Créez une page dans **Pages > Ajouter** et composez-la avec les blocs de l'éditeur.

- Ouvrez **Réglages > Lecture**, choisissez **Une page statique** et sélectionnez votre page dans **Page d'accueil**.


Les sections automatiques disparaissent dès que votre page a du contenu.

Naviguer sur mobile



Accueil sur mobile avec la barre de navigation du bas

Le bouton **Menu** ouvre le menu principal dans un panneau latéral.



Menu ouvert sur mobile

Autres pages

Livraison offerte dès 60 € d'achat

Service client : 04 00 00 00 00

Boutique de test

Rechercher dans le catalogue

Connexion

Panier

Boutique

Vêtements

Accessoires

Maison

Papeterie

À propos

Accueil / Boutique

Catégories

Accessoires

Casquettes

Sacs

Maison

Décoration

Papeterie

Vêtements

Sweats

T-shirts

Boutique

Affichage de 1-12 sur 16 résultats

Tri par défaut

Nouveau

Affiche Calanques

29,00 €

Ajouter au panier

-19 %

Nouveau

Bougie parfumée Cèdre

~~18,00 €~~ 14,50 €

Ajouter au panier

Nouveau

Carnet ligné A5

9,90 €


Ajouter au panier

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Liste de produits avec la colonne des catégories



Fiche produit sur mobile

Boutique de test

En ligne

Personnaliser

2

0

Créer

Modifier la page

Bonjour, admin

Livraison offerte dès 60 € d'achat

Service client : 04 00 00 00 00

Boutique de test

Rechercher dans le catalogue

Compte

Panier

Boutique

Vêtements

Accessoires

Maison

Papeterie

À propos

Accueil / Mon compte

Mon compte

Bonjour **admin** (vous n'êtes pas **admin** ? Déconnexion)

Tableau de bord

Commandes

Téléchargements

Adresses

Détails du compte

Se déconnecter

Commandes

Téléchargements

Adresses

Détails du compte

Se déconnecter

Restez informé

Espace client



404

Cette page est introuvable

L'adresse est peut-être erronée, ou la page a été déplacée. Lancez une recherche ou revenez à l'accueil.

Rechercher dans le catalogue



Retour à l'accueil

Voir la boutique

Restez informé

Recevez nos nouveautés une fois par mois.

Page introuvable

Questions fréquentes

Le thème fonctionne-t-il avec les blocs Panier et Commande de WooCommerce ? Oui. Il fonctionne avec les blocs comme avec les codes courts `[woocommerce_cart]` et `[woocommerce_checkout]`.

J'utilise déjà une extension SEO. Y a-t-il un conflit ? Non. Si Yoast SEO, Rank Math, SEOPress, All in One SEO, The SEO Framework ou Slim SEO est actif, le thème n'écrit plus aucune balise SEO.

Mon site est en plusieurs langues. Le thème est compatible avec Polylang et WPML. Il ajoute les balises `hreflang` pour chaque traduction. Les textes du thème sont livrés en anglais et en français.

Puis-je changer les couleurs et les arrondis ? La couleur principale se règle dans **Personnaliser > Webservice Theme**. L'extension Webservice Theme Config donne accès à toutes les couleurs, aux arrondis et aux polices.

Le thème gère-t-il les langues qui s'écrivent de droite à gauche ? Oui. La mise en page s'inverse automatiquement.

Faut-il recompiler le CSS ? Non. Les feuilles de style sont livrées prêtes à l'emploi.

Dépannage

Mon menu n'apparaît pas. Ouvrez **Apparence > Menus > Gérer les emplacements** et vérifiez qu'un menu est choisi pour **Menu principal (sous l'en-tête)**.

La colonne de gauche de la boutique affiche des widgets inattendus. À l'activation, WordPress replace les widgets de l'ancien thème dans les nouvelles zones. Ouvrez **Apparence > Widgets** et retirez-les de **Boutique — colonne de gauche**.

Une extension WooCommerce s'affiche sans style. Le thème remplace les feuilles de style d'origine de WooCommerce. Si une extension en dépend, demandez à votre développeur d'activer le filtre `webservice_theme_keep_woocommerce_css` (voir la référence développeur).

Mes modifications de couleur ne s'affichent pas. Videz le cache de votre extension de cache, puis rechargez la page.

Les textes du thème sont en anglais. Vérifiez la langue du site dans **Réglages > Général > Langue du site**.

Désinstallation

1. Ouvrez **Apparence > Thèmes** et activez un autre thème.
2. Cliquez sur Webservice Theme, puis sur **Supprimer** en bas à droite.

WordPress supprime les fichiers du thème et ses réglages. Vos produits, vos pages, vos menus et vos commandes sont conservés.