



GUIDE UTILISATEUR · WORDPRESS

Websource Slider pour WordPress

Affichez des images qui défilent (promotions, nouveautés, univers de la boutique) à l'endroit de votre choix, sans ralentir votre site.

Version : 1.1.0

Prérequis : WordPress 6.4+, WooCommerce 8+ (facultatif)

En ligne : <https://www.websource.fr/documentation/wordpress/slider>

Sommaire

À quoi ça sert

Installation

Prise en main en 5 minutes

Réglages

Tableau de bord des sliders

Éditeur : Vos diapositives

Éditeur : Défilement et hauteur

Éditeur : Couleurs et style

Éditeur : Où l'afficher ?

Bloc « Webservice Slider »

Export, import et désinstallation

Cas d'usage

Un grand visuel sur la page d'accueil

Un bandeau d'information sur les fiches produit

Un slider au milieu d'une page

Reprendre les sliders d'une boutique PrestaShop

Questions fréquentes

Dépannage

Désinstallation


À quoi ça sert

Websource Slider affiche un **slider** : une série de diapositives qui défilent. Chaque diapositive porte une image, un titre, un texte, un ou deux boutons et un lien.

Vous pouvez l'utiliser pour :

- mettre en avant une promotion ou une nouvelle collection sur la page d'accueil ;
- afficher un bandeau d'information en haut de vos fiches produit ;
- illustrer une page de contenu.

Le slider s'adapte au téléphone, se pilote au clavier et au doigt, et s'arrête tout seul quand le visiteur le survole. Il reprend les couleurs et les arrondis de votre thème.



Blog

Slider affiché sur la page d'accueil

Installation

1. Dans l'administration de WordPress, ouvrez **Extensions > Ajouter une extension**.
2. Cliquez sur **Téléverser une extension**, choisissez le fichier `webservice-slider.zip`, puis cliquez sur **Installer maintenant**.
3. Cliquez sur **Activer l'extension**.
4. Ouvrez **Apparence > Webservice Slider**.

L'extension fonctionne avec ou sans WooCommerce. Si WooCommerce est actif, vous pouvez en plus cibler les fiches produit, les catégories, le panier, etc.

Prise en main en 5 minutes

1. Ouvrez **Apparence > Webservice Slider**.
2. Cliquez sur + **Nouveau slider** (ou **Créer mon premier slider**).
3. Donnez-lui un nom, par exemple « Accueil ». Ce nom n'est vu que par vous.
4. Laissez **Avec une diapositive prête à modifier** coché, puis cliquez sur **Créer le slider**.

Boutique de test En ligne 3 Ctrl + K 0 + Créer Bonjour, admin

Tableau de bord Articles Médias Pages Commentaires WooCommerce Produits Paiements Statistiques Marketing Apparence Thèmes Éditeur Polices Réassurance Websource Slider Extensions 1 Comptes Outils Réglages Replier le menu

WordPress 7.1.3 est disponible ! [Veuillez mettre à jour maintenant.](#)

Websource Slider

Affichez des images qui défilent : promotions, nouveautés, univers de votre boutique. Créez un slider, ajoutez vos images et vos textes, choisissez où il s'affiche.

+ Nouveau slider

Nouveau slider

Nom du slider (vous seul le voyez)

Promotions d'été

☒ Avec une diapositive prête à modifier
Un titre, une phrase et un bouton à remplacer par les vôtres.

☐ Un slider vide
Vous ajoutez vos propres diapositives.

Créer le slider Annuler

Accueil

Affiché 3 diapositives

Page d'accueil, dans le contenu

[websource_slider slider="accueil"]

Modifier Masquer Dupliquer

[Supprimer](#)

Bandeau promotions

Affiché 3 diapositives

En haut du contenu de la page — Page introuvable (404)

[websource_slider slider="bandeau-promotions"]

Modifier Masquer Dupliquer

[Supprimer](#)

Création d'un nouveau slider : nom et modèle de départ

5. Cliquez sur la diapositive pour l'ouvrir.
 6. Dans **Image sur ordinateur**, cliquez sur **Choisir une image** et prenez une image de votre médiathèque.
 7. Remplacez le **Titre** et le **Sous-titre** par les vôtres.
 8. Cliquez sur **+ Ajouter un bouton**. Saisissez le **Texte du bouton** et le **Lien du bouton**.
 9. Regardez le résultat dans **Aperçu en direct**, à droite.
 10. Cochez **Afficher sur le site**, puis cliquez sur **Enregistrer**.
- Le slider apparaît en haut du contenu de votre page d'accueil.

Boutique de test En ligne 3 Ctrl + K 0 + Créer Bonjour, admin

Tableau de bord Articles Médias Pages Commentaires WooCommerce Produits Paiements Statistiques Marketing Apparence Thèmes Éditeur Polices Réassurance Webservice Slider Extensions 1 Comptes Outils Réglages Replier le menu

WordPress 7.1.3 est disponible ! [Veuillez mettre à jour maintenant.](#)

← Mes sliders **Accueil** ☒ Afficher sur le site Enregistrer

Vos diapositives

Glissez-déposez les diapositives avec la poignée ≡ pour changer leur ordre.

- 1. Nouvelle collection Atelier Lag...
- 2. Maison Verte, le coin déco
- 3. Studio Kraft

[+ Ajouter une diapositive](#)

Défilement et hauteur

Effet de transition **Niveau des titres**

Une page ne doit avoir qu'un seul titre principal.

☒ Défilement automatique
Le défilement s'arrête au survol, au focus clavier et si le visiteur réduit les animations.

Secondes entre deux diapositives (2 à 30)

☒ Afficher le bouton pause

Aperçu en direct

Mis à jour à chaque modification. Sur votre site, les couleurs exactes viennent de votre thème.



Éditeur de slider avec la liste des diapositives et l'aperçu en direct

Réglages

Tableau de bord des sliders

L'écran **Apparence > Webservice Slider** liste vos sliders.

Boutique de test

En ligne

3

Ctrl + K

0

Créer

Bonjour, admin

Tableau de bord

Articles

Médias

Pages

Commentaires

WooCommerce

Produits

Paielements

Statistiques

Marketing

Apparence

Thèmes

Éditeur

Polices

Réassurance

Websource Slider

Extensions 1

Comptes

Outils

Réglages

Replier le menu

WordPress 7.1.3 est disponible ! [Veuillez mettre à jour maintenant.](#)

Websource Slider

Affichez des images qui défilent : promotions, nouveautés, univers de votre boutique. Créez un slider, ajoutez vos images et vos textes, choisissez où il s'affiche.

+ Nouveau slider

Accueil

Affiché 3 diapositives

Page d'accueil, dans le contenu

[webservice_slider slider="accueil"]

Modifier

Masquer

Dupliquer

Supprimer

Bandeau promotions

Affiché 3 diapositives

En haut du contenu de la page — Page introuvable (404)

[webservice_slider slider="bandeau-promotions"]

Modifier

Masquer

Dupliquer

Supprimer

► Export, import et désinstallation

Merci de faire de [WordPress](#) votre outil de création de contenu.


[Obtenir la version 7.1.3](#)

Tableau de bord : un slider par carte, avec son état, son emplacement et son code court

Réglage	Rôle
+ Nouveau slider	Crée un slider, avec une diapositive d'exemple ou vide.
Modifier	Ouvre l'éditeur du slider.
Afficher / Masquer	Rend le slider visible ou invisible sur le site, sans le supprimer.
Dupliquer	Crée une copie masquée du slider.
Supprimer	Supprime définitivement le slider. Les images restent dans la médiathèque.
Pastille Affiché / Masqué	Indique si les visiteurs voient le slider.
Pastille Modifications non publiées	Un brouillon attend dans l'éditeur. Ouvrez le slider et cliquez sur Enregistrer .
Code [webservice_slider slider="..."]	Code court à coller dans une page pour y afficher ce slider.

Éditeur : Vos diapositives

Un slider contient jusqu'à 12 diapositives. Cliquez sur une diapositive pour l'ouvrir.



Réglages d'une diapositive : images, textes, boutons, lien et position du texte

Réglage	Rôle
Poignée	Glissez-la pour changer l'ordre des diapositives. Les flèches ↑ et ↓ font la même chose.
	Supprime la diapositive.
Afficher cette diapositive	Décochez pour masquer une diapositive sans la supprimer.
Image sur ordinateur	Image principale. Format paysage conseillé, 1920 px de large.
Image sur téléphone (facultatif)	Image dédiée aux petits écrans. Sans elle, l'image ordinateur est recadrée.


Réglage	Rôle
Texte alternatif de l'image	Décrit l'image pour les lecteurs d'écran et les moteurs de recherche.
Titre	Texte principal, 120 caractères au plus.
Sous-titre	Phrase d'accompagnement, 300 caractères au plus.
Boutons (2 maximum)	Pour chaque bouton : Texte du bouton , Lien du bouton et Style (Plein ou Clair) .
Lien de toute la diapositive (facultatif)	Rend toute l'image cliquable.
Ouvrir dans un nouvel onglet	Ouvre le lien de la diapositive dans un nouvel onglet.
Position verticale du texte	En haut , Au milieu ou En bas .
Position horizontale du texte	Au début , Au centre ou À la fin .
Alignement du texte	Suit la position, ou force un alignement.
Zone de l'image à garder visible	Partie de l'image à préserver quand elle est recadrée.
Couleur du texte de cette diapositive	Remplace la couleur du texte pour cette diapositive seulement.
Couleur du voile de cette diapositive	Remplace la couleur du voile pour cette diapositive seulement.
Opacité du voile (-1 = réglage du slider)	Force du voile, de 0 à 85. Laissez -1 pour suivre le slider.
Durée d'affichage (secondes, 0 = réglage du slider)	Temps d'affichage propre à cette diapositive.

Écrire un lien. Vous pouvez saisir une adresse complète (`https://...`), une adresse du site (`/promotions`), ou un raccourci :

- `page:shop` mène à la boutique. Autres valeurs : `page:home` , `page:blog` , `page:cart` , `page:checkout` , `page:account` ;
- `post:12` mène à la page, à l'article ou au produit numéro 12. Le numéro est visible dans l'adresse de l'écran de modification (`post=12`).

Ces raccourcis donnent toujours la bonne adresse, même si vous renommez la page.

Éditeur : Défilement et hauteur



Réglages de défilement et de hauteur du slider

Réglage	Rôle
Effet de transition	Glissement (les images coulissent) ou Fondu (elles se remplacent en douceur).
Niveau des titres	Balise du titre : h1, h2, h3 ou simple paragraphe. Une page ne doit avoir qu'un seul titre principal (h1).
Défilement automatique	Fait défiler les diapositives toutes seules.
Secondes entre deux diapositives (2 à 30)	Rythme du défilement automatique.
Afficher le bouton pause	Laisse le visiteur arrêter le défilement. Conseillé pour l'accessibilité.

Réglage	Rôle
Revenir à la première diapositive à la fin (boucle)	Reprend au début après la dernière diapositive.
Afficher les flèches	Affiche les flèches précédent / suivant (masquées sur téléphone, où l'on glisse au doigt).
Afficher les points	Affiche un point par diapositive.
Hauteur	Selon le format de l'image ou Hauteur fixe .
Format sur ordinateur / Format sur téléphone	Proportions du slider (par exemple 16:6). Si le texte est long, le slider s'agrandit pour ne rien couper.
Hauteur sur ordinateur (px) / Hauteur sur téléphone (px)	Hauteur en pixels, en mode Hauteur fixe .

Éditeur : Couleurs et style

The screenshot shows the WordPress 'Couleurs et style' (Colors and Style) editor for the 'WebSource Slider' plugin. The interface is divided into a sidebar with navigation links and a main content area with settings and a live preview.

Sidebar (Left):

- Tableau de bord
- Articles
- Médias
- Pages
- Commentaires
- WooCommerce
- Produits
- Paiements
- Statistiques
- Marketing
- Apparence** (selected)
- Thèmes
- Éditeur
- Polices
- Réassurance
- WebSource Slider**
- Extensions (1)
- Comptes
- Outils
- Réglages
- Replier le menu

Main Content Area:

Couleurs et style

- ☒ Reprendre le design de mon site (conseillé)
Couleurs, arrondis et ombres suivent automatiquement votre thème. Une couleur que vous choisissez ci-dessous passe avant.
- Largeur:** Dans la page
- Arrondis:** Comme le thème
- Couleur du voile sur les images:** #000000
- Opacité du voile (0 à 85 %):** 35
Un voile sombre améliore la lisibilité du texte sur les photos claires.
- Couleur du texte:** Automatique
- Fond des boutons:** Automatique
- Texte des boutons:** Automatique

Où l'afficher ?

Choisissez un ou plusieurs endroits de votre site.

Endroit: Page d'accueil, dans le contenu

Aperçu en direct

Mis à jour à chaque modification. Sur votre site, les couleurs exactes viennent de votre thème.

Nouvelle collection Atelier Lagon

Des pièces dessinées pour durer, à découvrir dès maintenant.

[Voir la boutique](#) [Livraison](#)

Réglages de couleurs et de style du slider

Réglage	Rôle
Reprendre le design de mon site (conseillé)	Couleurs, arrondis et ombres suivent votre thème.
Largeur	Dans la page (aligné sur le contenu) ou Pleine largeur (d'un bord à l'autre de l'écran).
Arrondis	Comme le thème, Aucun (angles droits), Légers, Moyens ou Très arrondis .
Couleur du voile sur les images	Couleur posée sur les images pour rendre le texte lisible.
Opacité du voile (0 à 85 %)	Force du voile. Augmentez-la sur les photos claires.
Couleur du texte	Couleur des titres et des textes. Vide = blanc.
Fond des boutons	Couleur des boutons Plein . Vide = couleur principale du thème.
Texte des boutons	Couleur du texte des boutons Plein .
Revenir à la valeur automatique	Efface la couleur choisie et reprend celle du thème.

Éditeur : Où l'afficher ?

Choix des emplacements du slider, code court et code pour les modèles du thème

Cliquez sur **+ Ajouter un emplacement**, choisissez un **Endroit**, puis **Sur quelles pages ?**. Un slider accepte jusqu'à 8 emplacements.

Réglage	Rôle
Page d'accueil, dans le contenu	En haut du contenu de la page d'accueil.
Sous l'en-tête, en haut des pages	Une bande juste sous le menu.
En haut du contenu de la page	Au début de la zone principale.

Réglage	Rôle
En bas du contenu de la page	À la fin de la zone principale.
Juste au-dessus du pied de page	Une bande avant le pied de page.
Dans le pied de page	À la fin du pied de page.
Autre emplacement (avancé)	Nom d'une action WordPress ou WooCommerce de votre thème, par exemple <code>woocommerce_before_shop_loop</code> . À réserver aux utilisateurs avancés.
Sur quelles pages ?	Toutes les pages, page d'accueil, page boutique, catégories de produits, fiches produit, pages marques, pages de contenu, blog, résultats de recherche, connexion, espace client, panier, validation de la commande, page introuvable.
Retirer cet emplacement	Supprime cet emplacement.

Sans emplacement, le slider ne s'affiche que là où vous placez son bloc ou son code court.

Bloc « Webservice Slider »

Dans l'éditeur de pages, cliquez sur **+**, cherchez « Webservice Slider », puis choisissez le **Slider à afficher** dans le panneau de droite.

Boutique de test

En ligne

3

Ctrl + K

0

Créer

Voir la page

Bonjour, admin

+

←

→

☰

Démo slider — bloc · Page

🔗

🖨

📱

Enregistrer

⋮

Page

Bloc

×

🖼

Websource Slider

Un de vos sliders d'images (accueil, promotions, bandeau...).

Websource Slider

⤴

SLIDER À AFFICHER

Accueil

▼

Vos sliders se gèrent dans Apparence > Websource Slider. Un slider masqué ne s'affiche pas sur le site.

[Gérer mes sliders](#)

Avancé

▼

Page > Websource Slider

Bloc Websource Slider dans l'éditeur de pages, avec le choix du slider à droite

Réglage	Rôle
Slider à afficher	Le slider à montrer à cet endroit de la page.
Alignement Grande largeur / Pleine largeur	Élargit le slider au-delà du texte de la page.
Gérer mes sliders	Ouvre Apparence > Websource Slider dans un nouvel onglet.

Export, import et désinstallation

En bas du tableau de bord, ouvrez **Export, import et désinstallation**.

Boutique de test

En ligne

3

Ctrl + K

0

Créer

Bonjour, admin

Tableau de bord

Articles

Médias

Pages

Commentaires

WooCommerce

Produits

Paielements

Statistiques

Marketing

Apparence

Thèmes

Éditeur

Polices

Réassurance

Websource Slider

Extensions 1

Comptes

Outils

Réglages

Replier le menu

Accueil

Affiché 3 diapositives

Page d'accueil, dans le contenu

[websource_slider slider="accueil"]

Modifier

Masquer

Dupliquer

Supprimer

Bandeau promotions

Affiché 3 diapositives

En haut du contenu de la page — Page introuvable (404)

[websource_slider slider="bandeau-promotions"]

Modifier

Masquer

Dupliquer

Supprimer

▼ Export, import et désinstallation

Exporter mes sliders

Télécharge un fichier avec vos sliders, leur design, leurs emplacements et leurs diapositives (images par adresse).

Télécharger l'export

Importer des sliders

Choisissez un fichier d'export. Les images sont téléchargées dans la médiathèque, ou réutilisées si elles y sont déjà.

Choose File

No file chosen

☒ Fusionner : ajouter les sliders, ou mettre à jour ceux qui ont le même identifiant

☐ Remplacer : mes sliders deviennent exactement ceux du fichier

Importer

☐ Conserver mes sliders si je désinstalle l'extension (vous les retrouvez en la réinstallant).

Merci de faire de [WordPress](#) votre outil de création de contenu.

[Obtenir la version 7.1.3](#)

Export et import des sliders, et option de conservation à la désinstallation

Réglage	Rôle
Télécharger l'export	Enregistre un fichier avec tous vos sliders (réglages, emplacements, diapositives, adresses des images).
Importer	Charge un fichier d'export. Les images sont téléchargées dans la médiathèque, ou réutilisées si elles y sont déjà.
Fusionner	Ajoute les sliders du fichier. Ceux qui portent le même identifiant sont mis à jour.
Remplacer	Vos sliders deviennent exactement ceux du fichier. Les autres sont supprimés.
Conserver mes sliders si je désinstalle l'extension	Garde vos sliders en base si vous supprimez l'extension.

Cas d'usage

Un grand visuel sur la page d'accueil

1. Créez un slider « Accueil » avec deux ou trois diapositives.
2. Dans **Où l'afficher ?**, gardez **Page d'accueil, dans le contenu**.
3. Dans **Défilement et hauteur**, choisissez le **Format sur ordinateur** 16:6 et le **Format sur téléphone** 4:3.
4. Ajoutez une **Image sur téléphone** à chaque diapositive si le sujet de la photo est coupé sur petit écran.



Le même slider sur téléphone : image dédiée, boutons empilés, pas de flèches

Un bandeau d'information sur les fiches produit

1. Créez un slider « Bandeau » avec une ou deux diapositives courtes.
2. Dans **Défilement et hauteur**, choisissez **Hauteur fixe** et une hauteur de 260 px.

3. Dans **Couleurs et style**, choisissez la **Largeur Pleine largeur** et les **Arrondis Aucun (angles droits)**.
4. Dans **Où l'afficher ?**, choisissez **Sous l'en-tête, en haut des pages**, puis **Fiches produit**.

Démo slider – bandeau pleine largeur

Bandeau en fondu, pleine largeur, hauteur fixe.




Bandeau en pleine largeur, effet fondu et hauteur fixe

Un slider au milieu d'une page

1. Créez le slider et retirez son emplacement.
2. Cochez **Afficher sur le site** et enregistrez.
3. Ouvrez la page, insérez le bloc **Websource Slider** et choisissez le slider.

Démonstrations – bloc

Slider inséré par le bloc Gutenberg.



Slider inséré dans une page par le bloc, en grande largeur

Reprendre les sliders d'une boutique PrestaShop

1. Dans PrestaShop, exportez le thème avec le module Webservice (section « Sliders »).
2. Dans WordPress, ouvrez **Export, import et désinstallation**, choisissez le fichier, puis cliquez sur **Importer**.
3. Vérifiez les liens et les emplacements : ceux qui n'existent pas dans WordPress sont signalés et ignorés.

Questions fréquentes

Le slider ralentit-il mon site ? Non. Sa feuille de style et son script ne sont chargés que sur les pages qui affichent un slider. Le script n'est chargé que si le slider a plusieurs diapositives. Seule la première image est chargée tout de suite.

Quelle taille d'image faut-il ? 1920 px de large en paysage pour l'ordinateur. WordPress crée lui-même les versions plus petites, et le navigateur choisit la bonne.

Puis-je afficher plusieurs sliders sur la même page ? Oui. Chaque slider fonctionne de façon indépendante.

Que se passe-t-il si le visiteur a désactivé les animations ? Le défilement automatique ne démarre pas. Les flèches et les points restent utilisables.

Mes modifications sont-elles enregistrées si je ferme la page ? Un brouillon est enregistré automatiquement pendant que vous travaillez. Il n'est visible sur le site qu'après un clic sur **Enregistrer**. À la réouverture, le message « Un brouillon non publié a été retrouvé » vous le signale.

Puis-je traduire mes sliders ? Oui, avec Polylang ou WPML. Les titres, textes, boutons et liens apparaissent dans leur écran de traduction des chaînes (groupe « Websource Slider »). Sans ces extensions, le slider a une seule langue.

L'extension gère-t-elle plusieurs boutiques ? Non. WordPress n'a pas de multiboutique : les sliders sont ceux du site.

Dépannage

Le slider n'apparaît pas sur le site. Vérifiez dans l'ordre : la case **Afficher sur le site** est cochée ; le slider a au moins une diapositive affichée, avec une image ou un texte ; il a un emplacement qui correspond à la page consultée ; vous avez cliqué sur **Enregistrer**. Videz ensuite le cache de votre site si vous en utilisez un.

Le slider n'apparaît pas à l'emplacement choisi avec mon thème. Les emplacements **Sous l'en-tête** et **Dans le pied de page** dépendent de la structure du thème. S'ils ne conviennent pas, utilisez le bloc, le code court, ou demandez à votre intégrateur d'utiliser **Autre emplacement (avancé)**.

Un bouton n'apparaît pas. Un bouton a besoin d'un texte et d'un lien valides. Un lien vers une page supprimée (`post:12`) est ignoré.

Le texte est difficile à lire sur l'image. Augmentez l'**Opacité du voile** dans **Couleurs et style**, ou pour la seule diapositive concernée.

L'image est mal cadrée sur téléphone. Ajoutez une **Image sur téléphone**, ou changez la **Zone de l'image à garder visible**.

L'import signale une image introuvable. L'adresse de l'image n'est plus accessible. Ajoutez l'image à la médiathèque, puis choisissez-la dans la diapositive.

Désinstallation

1. Ouvrez **Extensions > Extensions installées**.
2. Cliquez sur **Désactiver** sous Websource Slider. Vos sliders sont conservés, mais ne s'affichent plus.

3. Cliquez sur **Supprimer** pour retirer l'extension.

À la suppression, les sliders et les réglages de l'extension sont effacés. Les images restent dans la médiathèque. Pour garder vos sliders, cochez d'abord **Conserver mes sliders si je désinstalle l'extension** dans **Apparence > Webservice Slider**, ou téléchargez un export.

Les blocs et codes courts restés dans vos pages n'affichent plus rien : pensez à les retirer.

Documentation Webservice — version en ligne, toujours à jour :
<https://www.webservice.fr/documentation/wordpress/slider>