



GUIDE UTILISATEUR · WORDPRESS

Websource Store Info pour WordPress

Affiche votre magasin sur votre site : adresse, téléphone, e-mail, photo, horaires avec le badge « Ouvert maintenant », itinéraire et carte chargée seulement au clic.

Version : 1.3.0

Prérequis : WordPress 6.4+, WooCommerce 8+ (facultatif)

En ligne : <https://www.websource.fr/documentation/wordpress/storeinfo>

Sommaire

À quoi ça sert

Installation

Prise en main en 5 minutes

Réglages

Onglet 1. Mon magasin : la liste

Fiche du magasin : Coordonnées

Fiche du magasin : Photo du magasin

Fiche du magasin : Horaires d'ouverture

Fiche du magasin : Jours fériés et fermetures exceptionnelles

Fiche du magasin : Horaires d'été ou d'hiver

Aperçu sur votre site

Onglet 2. Où l'afficher

Onglet 3. Apparence

Onglet 4. Options

Onglet 4. Options : Export / import

Bloc Magasin / horaires de l'éditeur

Cas d'usage

Afficher mes horaires dans le pied de page

Annoncer une fermeture pour congés

Proposer le retrait en magasin sur les fiches produit

Présenter plusieurs magasins

Placer le magasin dans une page précise

Sur téléphone

Questions fréquentes

Dépannage

Désinstallation

À quoi ça sert

Websource Store Info montre votre magasin à vos visiteurs :

- **Les coordonnées** : nom, adresse, téléphone, e-mail, photo.
- **Les horaires**, avec un badge qui dit « Ouvert maintenant – ferme à 18h30 » ou « Fermé – ouvre demain à 9h ».
- **L'itinéraire** vers Google Maps, Waze, Apple Plans ou OpenStreetMap.
- **Une carte**, chargée seulement si le visiteur clique sur **Afficher la carte**.

Notre magasin

Magasin de démonstration ● Fermé – ouvre demain à 9h

Magasin fictif servant à illustrer l'extension.
Aucune donnée réelle.

1 rue de l'Exemple
00000 Ville-Exemple
France

[Appeler 01 99 00 12 34](#) [Écrire](#) [Obtenir l'itinéraire](#)

Lundi	9h – 12h / 14h – 18h30
Mardi	9h – 12h / 14h – 18h30
Mercredi	9h – 12h / 14h – 18h30
Jeudi	9h – 12h / 14h – 18h30
Vendredi	9h – 12h / 14h – 18h30
Samedi	9h – 12h
Dimanche	18h – 2h

- **1 novembre** : Toussaint : Fermé
- **11 novembre** : Armistice 1918 : Fermé
- **25 décembre** : Noël : Fermé
- **1 janvier** : Jour de l'An : Fermé

Le site reste ouvert 24h/24.

[Afficher la carte](#)

En affichant la carte, votre navigateur contacte OpenStreetMap (votre adresse IP lui est transmise).

Carte du magasin sur la page de contact

Vous choisissez où le bloc s'affiche : page de contact, pied de page, haut du site, fiche produit, panier, ou n'importe quelle page avec un bloc.

Les captures de ce guide montrent un magasin fictif. L'adresse, le téléphone et les horaires sont des exemples.

L'extension fonctionne avec ou sans WooCommerce.

Installation

1. Dans l'administration, ouvrez **Extensions > Ajouter**, puis **Téléverser une extension**.
2. Choisissez le fichier `websource-storeinfo.zip` et cliquez sur **Installer maintenant**, puis **Activer**.
3. Le menu **Infos magasin** apparaît dans la colonne de gauche.

Prise en main en 5 minutes

1. Ouvrez **Infos magasin**. Vous êtes dans l'onglet **1. Mon magasin**.
2. Cliquez sur **Saisir mon magasin**.
3. Dans **Coordonnées**, vérifiez le nom et l'adresse. Ajoutez le téléphone et l'e-mail que vous souhaitez publier.
4. Dans **Horaires d'ouverture**, tapez vos horaires jour par jour, par exemple `9h-12h / 14h-18h30`. Laissez vide ou tapez `fermé` pour un jour de fermeture.
5. Regardez l'**Aperçu sur votre site** à droite : il se met à jour pendant la saisie.
6. Cliquez sur **Enregistrer le magasin**.
7. Ouvrez l'onglet **2. Où l'afficher**. Un emplacement **Page de contact** est déjà proposé. Cliquez sur **Enregistrer**.
8. Ouvrez l'onglet **4. Options** et choisissez votre page dans **Page de contact**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Boutique de test

En ligne

1

Ctrl + K

0

Créer

Bonjour, admin

Tableau de bord

Articles

Médias

Pages

Commentaires

WooCommerce

Produits

Paielements

Statistiques

Marketing

Newsletter

Infos magasin

Apparence

Extensions 1

Comptes

Outils

Réglages

Replier le menu

Websource Store Info

Montrez votre magasin à vos clients : adresse, téléphone, horaires et « Ouvert maintenant ». Quatre étapes, tout se voit en direct.

1. Mon magasin

2. Où l'afficher

3. Apparence

4. Options

Magasin de démonstration

Ville-Exemple · [websource_storeinfo store="magasin-de-demonstration"]

Magasin principal

Modifier

↑

↓

Masquer

Supprimer

Point de retrait fictif

Exemple-sur-Mer · [websource_storeinfo store="point-de-retrait-fictif"]

Modifier

↑

↓

Masquer

Supprimer

Ajouter un autre magasin

Aperçu sur votre site

Présentation

Carte détaillée

Tester un autre jour ou une autre heure

mm/dd/yyyy, --:-- --

Vide = maintenant. Pratique pour vérifier « Ouvert / Fermé ».

Notre magasin

Magasin de démonstration

Fermé - ouvre demain à 9h

Magasin fictif servant à illustrer l'extension. Aucune donnée réelle.

1 rue de l'Exemple
00000 Ville-Exemple
France

Liste des magasins et aperçu

Réglages

Onglet 1. Mon magasin : la liste

Réglage	Rôle
Modifier	Ouvre la fiche du magasin.
↑ / ↓	Change l'ordre des magasins.
Masquer / Afficher	Cache le magasin aux visiteurs sans le supprimer.
Supprimer	Supprime le magasin (confirmation demandée).
Ajouter un autre magasin	Crée un magasin. 50 magasins au plus.
Magasin principal (pastille)	Magasin affiché par défaut. Il se choisit dans l'onglet 4. Options.

Fiche du magasin : Coordonnées

Coordonnées

Nom, adresse, téléphone, e-mail

Nom du magasin

Magasin de démonstration

Adresse

1 rue de l'Exemple

Complément d'adresse

Bâtiment, étage... (facultatif)

Code postal

00000

Ville

Ville-Exemple

Pays

France

Code pays (2 lettres)

FR

Sert à Google (données structurées).

Téléphone

01 99 00 12 34

E-mail

magasin@example.test

Le visiteur pourra appuyer pour appeler.

Protégé contre les robots qui collectent les adresses.

Latitude (facultatif)

0.1

Longitude (facultatif)

0.1

Avec les coordonnées GPS, l'itinéraire est plus précis et la carte devient possible. Chercher mon adresse sur OpenStreetMap (clic droit sur le point > « Afficher l'adresse » donne les coordonnées).

Description

Magasin fictif servant à illustrer l'extension.
Aucune donnée réelle.

Note libre (petit texte sous les horaires)

Le site reste ouvert 24h/24.

Coordonnées du magasin

Réglage	Rôle
Nom du magasin	Obligatoire.
Adresse, Complément d'adresse, Code postal, Ville, Pays	Adresse affichée et utilisée pour l'itinéraire.
Code pays (2 lettres)	Par exemple FR . Sert aux moteurs de recherche.
Téléphone	Le visiteur peut appuyer dessus pour appeler.
E-mail	Affiché sous une forme protégée contre les robots qui collectent les adresses.
Latitude, Longitude	Facultatif. Rendent l'itinéraire plus précis et permettent la carte.

Réglage	Rôle
Description	Quelques lignes de présentation.
Note libre (petit texte sous les horaires)	Par exemple « Le site reste ouvert 24h/24. ». 300 caractères au plus.
Afficher ce magasin sur le site	Décochée : le magasin est enregistré mais masqué.

Fiche du magasin : Photo du magasin

Photo du magasin Choisie dans la médiathèque



Changer la photo

Retirer la photo

Elle est servie dans les tailles créées par WordPress et chargée seulement quand le visiteur arrive à sa hauteur.

Choix de la photo

Réglage	Rôle
Choisir une photo / Changer la photo	Ouvre la médiathèque de WordPress.
Retirer la photo	Le magasin s'affiche sans photo. La photo reste dans la médiathèque.

Fiche du magasin : Horaires d'ouverture

Horaires d'ouverture

Tapez simplement « 9h-12h / 14h-18h30 » ou « fermé »

Lundi	9h-12h / 14h-18h30	✓ 9h - 12h / 14h - 18h30
Mardi	9h-12h / 14h-18h30	✓ 9h - 12h / 14h - 18h30
Mercredi	9h-12h / 14h-18h30	✓ 9h - 12h / 14h - 18h30
Jeudi	9h-12h / 14h-18h30	✓ 9h - 12h / 14h - 18h30
Vendredi	9h-12h / 14h-18h30	✓ 9h - 12h / 14h - 18h30
Samedi	9h-12h	✓ 9h - 12h
Dimanche	18h-2h	✓ 18h - 2h

Copier le lundi sur du lundi au vendredi

Exemples : 9h-12h / 14h-18h30 · 10:00-19:00 · 18h-2h (passe minuit) · 24h/24 · fermé

L'heure utilisée est celle de votre site (UTC+00:00), modifiable dans Réglages > Général.

Horaires d'ouverture avec leur vérification

Réglage	Rôle
Lundi à Dimanche	Horaires du jour en texte libre. Le texte compris s'affiche à droite avec une coche.
Copier le lundi sur du lundi au vendredi	Recopie les horaires du lundi sur les quatre jours suivants.

Exemples acceptés :

Vous tapez	Résultat
9h-12h / 14h-18h30	Deux plages dans la journée.
10:00-19:00	Une plage, écrite avec des deux-points.
18h-2h	Ouverture qui passe minuit.
24h/24	Ouvert toute la journée.
fermé ou champ vide	Fermé ce jour-là.

L'heure utilisée est celle de votre site, réglée dans **Réglages > Général**.

Fiche du magasin : Jours fériés et fermetures exceptionnelles

Jours fériés et fermetures exceptionnelles

Ils remplacent les horaires habituels ce jour-là

Du

01/01/2026

Au (inclus)

01/01/2026

Motif

jour de l'An

Horaires ce jour-là

fermé

Vide = fermé.

✓ Fermé

Retirer

Du

04/06/2026

Au (inclus)

04/06/2026

Motif

Lundi de Pâques

Horaires ce jour-là

fermé

Vide = fermé.

✓ Fermé

Retirer

Du

05/01/2026

Au (inclus)

05/01/2026

Motif

Fête du Travail

Horaires ce jour-là

fermé

Vide = fermé.

✓ Fermé

Retirer

Fermetures exceptionnelles

Réglage	Rôle
Du, Au (inclus)	Période concernée. Un seul jour : mettez la même date.
Motif	Par exemple « Lundi de Pâques ». Il apparaît dans le badge : « Fermé (Noël) – ouvre demain à 9h ».
Horaires ce jour-là	Vide : fermé. Sinon les horaires exceptionnels, par exemple 9h-12h .
Ajouter une fermeture	Ajoute une ligne. 60 lignes au plus.
Ajouter les jours fériés français	Ajoute les jours fériés de l'année en cours et de la suivante.

Onglet 2. Où l'afficher

Où afficher votre magasin ?

Choisissez un ou plusieurs endroits. Chacun peut avoir sa propre présentation.

Page de contact de votre site : « Contact (démo) » (modifiable dans l'onglet Options).

Emplacement Page de contact Retirer cet emplacement	Présentation Carte détaillée	Quel magasin ? Le magasin principal	Titre (facultatif) Notre magasin
Emplacement Fiche produit : « Retrait en m Retirer cet emplacement	Présentation Barre compacte (une ligne)	Quel magasin ? Le magasin principal	Titre (facultatif) Retrait en magasin
Emplacement Dans le pied de page (une c Retirer cet emplacement	Présentation Colonne de pied de page	Quel magasin ? Le magasin principal	Titre (facultatif) Notre magasin
Sur quelles pages ? Page d'accueil			
Emplacement En haut de toutes les pages Retirer cet emplacement	Présentation Barre compacte (une ligne)	Quel magasin ? Le magasin principal	Titre (facultatif) Notre magasin
Sur quelles pages ? Page de contact			
Ajouter un emplacement			
Ailleurs : le bloc de l'éditeur et le code court			
Enregistrer			

Emplacements du bloc magasin

Réglage	Rôle
Emplacement	Endroit du site : voir la liste ci-dessous.
Présentation	Barre compacte (une ligne), Carte détaillée ou Colonne de pied de page.
Quel magasin ?	Le magasin principal, Tous les magasins ou un magasin précis.
Titre (facultatif)	Titre affiché au-dessus du bloc.
Sur quelles pages ?	Proposé pour les emplacements valables partout : toutes les pages, accueil, page boutique, catégories, fiches produit, pages de contenu, blog, contact, panier, commande, espace client.
Retirer cet emplacement	Supprime l'emplacement.

Réglage	Rôle
Ajouter un emplacement	30 emplacements au plus.

Emplacements proposés :

Emplacement	Où le bloc apparaît
En haut de toutes les pages (barre d'information)	Tout en haut du site, au-dessus de l'en-tête.
Sous l'en-tête, pleine largeur	Juste sous l'en-tête.
Dans le pied de page (une colonne)	Dans le pied de page.
Juste au-dessus du pied de page	Entre le contenu et le pied de page.
Page de contact	À la fin de votre page de contact.
Page d'accueil	À la fin du contenu de l'accueil.
Fiche produit : « Retrait en magasin »	Près du bouton d'achat. Demande WooCommerce.
Panier	Sous le panier. Demande WooCommerce.
Avancé : un autre emplacement du thème...	Nom d'une action WordPress de votre thème ou de WooCommerce.

Fermé - ouvre demain à 9h

01 99 00 12 34

1 rue de l'Exemple, 00000 Ville-Exemple, France

Itinéraire

Barre compacte en haut du site

NOTRE MAGASIN

Fermé - ouvre demain à 9h

Magasin de démonstration

1 rue de l'Exemple
00000 Ville-Exemple
France

 01 99 00 12 34

Lundi - Vendredi

9h - 12h · 14h - 18h30

Samedi

9h - 12h

Dimanche

18h - 2h

Le site reste ouvert 24h/24.

Colonne de pied de page

Retrait en magasin

Fermé – ouvre demain à 9h

01 99 00 12 34

1 rue de l'Exemple, 00000 Ville-Exemple, France

Itinéraire

Barre « Retrait en magasin » sur une fiche produit

Onglet 3. Apparence

Apparence

☐ Reprendre le design de mon thème (recommandé)

Couleurs, arrondis et ombres du thème Webservice sont appliqués automatiquement.

Couleur de fond

#ffffff

Pipette

Effacer

Couleur du titre

#ffffff

Pipette

Effacer

☒ Afficher des bordures (sinon une ombre légère)

Arrondis

Très arrondis

Largeur

Dans la page (encadré)

Enregistrer

Réglages d'apparence

Réglage	Rôle
Reprendre le design de mon thème (recommandé)	Cochée : couleurs, arrondis et ombres du thème. Décochez pour régler vous-même.
Couleur de fond	Fond du bloc. La couleur du texte s'adapte.
Couleur du titre	Un message vous prévient si le titre devient difficile à lire.

Réglage	Rôle
Afficher des bordures (sinon une ombre légère)	Bordure fine ou ombre.
Arrondis	Angles droits, Légèrement arrondis, Arrondis ou Très arrondis.
Largeur	Dans la page (encadré) ou Pleine largeur.

Onglet 4. Options

Options

Plusieurs magasins
Magasin principal

Quand l'emplacement demande « tous les magasins »

Ce que le visiteur voit
☒ La photo
☒ La description
☒ Le téléphone (bouton Appeler)
☐ L'e-mail (bouton E-mail)
☒ Les horaires et « Ouvert maintenant »
☒ L'itinéraire et la carte

Itinéraire et carte Respect de la vie privée : aucune carte n'est chargée sans clic
 Le bouton « Obtenir l'itinéraire » propose les applications cochées ci-dessous.
☒ Google Maps ☒ Waze ☒ Apple Plans ☒ OpenStreetMap
☒ Proposer un bouton « Afficher la carte » (OpenStreetMap, chargée seulement au clic du visiteur)

Google et moteurs de recherche
☒ Aider Google à afficher mes horaires et mon adresse (données structurées « LocalBusiness »)
Invisible pour les visiteurs. Recommandé.

Page de contact
Page utilisée par l'emplacement « Page de contact »

Données
☒ Conserver les magasins et les réglages si l'extension est supprimée

Enregistrer

Export / import Copier vos magasins et vos réglages vers un autre site

Options

Réglage	Rôle
Magasin principal	Magasin affiché quand un emplacement demande « Le magasin principal ».

Réglage	Rôle
Quand l'emplacement demande « tous les magasins »	Afficher seulement le magasin principal ou Afficher la liste avec un menu pour choisir.
Ce que le visiteur voit	Affiche ou masque la photo, la description, le téléphone, l'e-mail, les horaires, l'itinéraire et la carte.
Itinéraire et carte	Applications proposées par le bouton Obtenir l'itinéraire.
Proposer un bouton « Afficher la carte »	Carte OpenStreetMap, chargée seulement au clic du visiteur. Demande la latitude et la longitude.
Aider Google à afficher mes horaires et mon adresse	Ajoute des données invisibles pour les moteurs de recherche. Recommandé.
Page de contact	Page utilisée par l'emplacement Page de contact. Automatique : la page dont l'adresse est /contact .
Conserver les magasins et les réglages si l'extension est supprimée	Décochée : tout est effacé à la suppression de l'extension.

Onglet 4. Options : Export / import

Export / import Copier vos magasins et vos réglages vers un autre site

Le fichier contient les réglages d'affichage, les emplacements et les magasins (horaires, fermetures, textes, adresse de la photo).

☐ Inclure les coordonnées (adresse, téléphone, e-mail, GPS)

Exporter

Fichier à importer

No file chosen

Que faire de mes magasins actuels ?

Les remplacer par ceux du fichier

Analyser le fichier

Importer

Réglage	Rôle
Quel magasin ?	Le magasin principal, Tous les magasins ou un magasin précis.
Présentation	Carte détaillée, Barre compacte (une ligne) ou Colonne de pied de page.
Titre (facultatif)	Titre affiché au-dessus du bloc.

Cas d'usage

Afficher mes horaires dans le pied de page

1. Ouvrez **Infos magasin > 2. Où l'afficher**.
2. Cliquez sur **Ajouter un emplacement**. L'emplacement **Dans le pied de page (une colonne)** est proposé.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Annoncer une fermeture pour congés

1. Ouvrez la fiche du magasin par **Modifier**.
2. Dans **Jours fériés et fermetures exceptionnelles**, cliquez sur **Ajouter une fermeture**.
3. Saisissez les dates **Du** et **Au (inclus)** et le **Motif**, par exemple « Congés annuels ».
4. Laissez **Horaires ce jour-là** vide et cliquez sur **Enregistrer le magasin**.

Proposer le retrait en magasin sur les fiches produit

1. Dans **2. Où l'afficher**, ajoutez un emplacement et choisissez **Fiche produit : « Retrait en magasin »**.
2. Gardez la présentation **Barre compacte (une ligne)**.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Présenter plusieurs magasins

1. Créez chaque magasin dans **1. Mon magasin**.
2. Dans **4. Options**, choisissez le **Magasin principal** et **Afficher la liste avec un menu pour choisir**.
3. Dans **2. Où l'afficher**, choisissez **Tous les magasins** pour l'emplacement voulu.

Placer le magasin dans une page précise

1. Ouvrez la page dans l'éditeur et ajoutez le bloc **Magasin / horaires**.
2. Sans éditeur de blocs, collez le code court `[webservice_storeinfo]` . Exemple :

```
[webservice_storeinfo store="main" layout="card" title="Notre magasin"]
```

Sur téléphone

Le bloc passe sur une colonne et les boutons restent faciles à toucher.



Carte du magasin sur téléphone

Questions fréquentes

Quel fuseau horaire est utilisé ? Celui de votre site, réglé dans **Réglages > Général**. Le badge est calculé avec cette heure, même si le visiteur est dans un autre pays.

Une carte est-elle chargée sur mes pages ? Non. Rien n'est envoyé à OpenStreetMap tant que le visiteur n'a pas cliqué sur **Afficher la carte**. Un texte l'informe que son adresse IP sera alors transmise.

Le badge se met-il à jour si la page reste ouverte ? Oui, toutes les 30 secondes, sans recharger la page.

Dans quelles langues le badge est-il disponible ? En français et en anglais. Les autres langues utilisent l'anglais.

Puis-je traduire le nom, la description et les motifs de fermeture ? Oui, avec Polylang ou WPML (traduction de chaînes). Vous saisissez chaque texte une seule fois.

Mon adresse e-mail est-elle protégée ? Le lien est encodé pour gêner les robots simples. Ce n'est pas une protection absolue. Si l'option des données pour les moteurs de recherche est active, l'adresse y figure aussi.

L'extension fonctionne-t-elle sans WooCommerce ? Oui. Seuls les emplacements **Fiche produit** et **Panier** demandent WooCommerce.

Dépannage

Le bloc ne s'affiche pas. Vérifiez que le magasin n'est pas **Masqué** dans **1. Mon magasin**, et qu'un emplacement existe dans **2. Où l'afficher**.

L'emplacement « Page de contact » n'affiche rien. Choisissez votre page dans **4. Options > Page de contact**. Sans choix, l'extension cherche la page dont l'adresse est `/contact`.

Le badge indique « Fermé » alors que le magasin est ouvert. Vérifiez le fuseau horaire dans **Réglages > Général**. Vérifiez aussi qu'une fermeture exceptionnelle ou des horaires saisonniers ne s'appliquent pas aujourd'hui. Utilisez **Tester un autre jour ou une autre heure** pour comprendre.

« Je ne comprends pas « ... ». Exemple : 9h-12h / 14h-18h30 » Le texte des horaires n'est pas reconnu. Écrivez les heures avec un `h` ou deux-points, un tiret entre le début et la fin, et une barre oblique entre deux plages.

Le bouton « Afficher la carte » n'apparaît pas. La carte demande la **Latitude** et la **Longitude** du magasin, et l'option **Proposer un bouton « Afficher la carte »** cochée.

« Sous l'en-tête » n'affiche rien, ou « Dans le pied de page » apparaît sous le pied de page. Certains thèmes classiques n'offrent pas ces emplacements. Choisissez **En haut de toutes les pages** ou **Juste au-dessus du pied de page**, ou placez le bloc **Magasin / horaires** dans une zone de widgets du thème.

« Photo de magasin ignorée » à l'import. La photo du fichier n'a pas pu être récupérée. Choisissez-la à nouveau dans la fiche du magasin.

Désinstallation

1. Si vous voulez garder une copie, exportez vos données : **Infos magasin > 4. Options > Export / import > Exporter**.
2. Dans **4. Options > Données**, choisissez de conserver ou non les magasins et les réglages, puis cliquez sur **Enregistrer**.
3. Dans **Extensions**, cliquez sur **Désactiver** puis sur **Supprimer**.

Les photos restent dans la médiathèque. Les blocs **Magasin / horaires** placés dans vos pages n'affichent plus rien : retirez-les des pages concernées.

Documentation Webservice — version en ligne, toujours à jour :
<https://www.webservice.fr/documentation/wordpress/storeinfo>